






1. 앱 열기




2. 메뉴 버튼




3. Subscription setting



4. 추가 버튼



체크 확인




5. remarks칸에 누리네트워크 입력
6. url칸에 정확히 본인 구독주소 입력
7. 완료 버튼


7. 뒤로 가기

8. 왼쪽 위 메뉴 버튼

9. Update subscription
서버 업데이트 방법!




10. 정상적으로 등록 했다면
잠시 로딩후 서버 목록이 나옴
목록이 안뜨면 뒤에 문제해결 확인



11. 원하는 서버 선택 후 연결 버튼
초록색으로 나오면 연결 상태

- 초록색이 현재 선택된 서버를 나타냄
- 목록 아래에서 정보 및 **이용량** 확인 가능
- 이용량은 서버 업데이트 마다 갱신
- 이용량 초기화 기준은 매달 1일




왼쪽 위 메뉴 -> Update Subscription

서버 업데이트가 필요한 경우


- 대부분 서버가 연결이 안될 때
- **사용량을 확인하고 싶을때**
- 공지사항에서 서버 업데이트하라고 할때
- 점검중인 서버 확인하고 싶을때
- 그냥 일주일 한번 심심할때

서버 업데이트가 안되는 경우


- 구독주소 정확히~ 다시 한번 확인 (<https://...> 영문o 숫자o 등등..)
- 구독주소가 선택되었는지 선택 박스 확인
- 네트워크 환경에 따라 2~3번 후 되는 경우가 있습니다.
- Wifi 끄고 4G.5G에서 업데이트 시도해보세요.
- 백신 프로그램 종료




중국주소는 중국으로 연결. 그외 주소는 브피앤으로 연결하는 방법



1. 오른쪽 위 메뉴 Settings



2. predefined rules



3. Bypassing LAN and mainland address 선택

앱 기준으로 따로 연결하고 싶다면
Per app proxy 선택후 원하는 앱 선택 가능
비추천 : 복잡하고 앱에 따라 작동이 안될수도 있음

속도 체크 기능
비추천: 속도체크시 각 서버마다 상당량의 트래픽이
발생하여 이용량을 크게 증가 시킬수 있으니 주의!!

옵션 설명
Global : 모든 주소 브피앤으로 연결
Bypassing the LAN address : 로컬네트워크 제외
Bypassing mainland address : 중국주소 제외
Bypassing LAN and mainland address : 로컬네트워크와
중국주소 제외 하고 브피앤으로 연결

나머지 설정은 사용자마다 다르게 설정을 할수는
있으나 **초기 상태로 이용**을 추천