

AWAY 2005

Beschreibung:

Away2005 ist ein Perl Script für X-Chat $\geq 2.0.8$.

Fehler und Anregungen bitte an DMS@Electronic-Culture.de

Installation:

Kopieren sie das Script (*Away2005.pl*) und die Theme-Datei (*Away2005.theme*) falls vorhanden in ihr X-Chat Benutzerverzeichnis um es beim Start von X-Chat automatisch laden zu lassen. Starten sie X-Chat neu oder laden sie das Script mit `/load .xchat2/Away2005.pl`.

Befehle:

<code>/goaway [GRUND]</code>	wechselt in den Away-Modus mit der Meldung <i>GRUND</i> ist <i>GRUND</i> nicht angegeben wird die Standardmeldung verwendet
<code>/goback</code>	kommt aus dem Away-Modus zurück
<code>/awayset [EINSTELLUNG[WERT]]</code>	setzt oder zeigt Einstellungen (siehe Einstellungen)
<code>/awaystatus</code>	Zeigt einen Überblick über die aktuellen Einstellungen

Einstellungen:

Einstellungen werden mit `/awayset [EINSTELLUNG [WERT]]` angezeigt oder geändert.

Wird `/awayset` ohne Parameter aufgerufen, wird eine Liste der möglichen Parameter angezeigt.

Wird `/awayset EINSTELLUNG` ohne Wert aufgerufen, so wird der aktuelle Wert von EINSTELLUNG angezeigt. Wird `/awayset [EINSTELLUNG [WERT]]` mit allen Parametern aufgerufen, so wird der EINSTELLUNG auf WERT gesetzt.

Einstellung	Wertebereich	Beschreibung
AWAYNICK	Text	Nick auf den gewechselt wird, wenn man away geht
AWAYMSG	Text	Standardmeldung für Abwesenheit
AUTOAWAYMSG	Text	Meldung für Abwesenheit bei Autoaway
BACKONINPUT	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert „Zurück bei Eingabe“
AUTOREPEAT	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert eine Wiederholung der Abwesenheitsmeldung
AUTOAWAY	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert Autoaway
LOG	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert das loggen von hilight Nachrichten
ANOUNCE	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der Meldung in den „Räumen“
USERMSG	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert das senden einer Information bei hilight
USENOTICE	Boolean	legt fest ob eine normale Nachricht (OFF) oder Notiz (ON) gesendet werden soll
AUTOBUTTONS	Boolean	Aktiviert/Deaktiviert Schaltflächen
REPEATTIME	Zahl	Gibt die Zeit in Minuten an die zwischen den Wiederholungen der Abwesenheitsmeldung liegt
IDLETIME	Zahl	Gibt an nach wie vielen Minuten ohne Eingabe ¹ das Script automatisch in den Away-Modus wechseln soll.

¹ als Eingabe zählt zur Zeit nur das normales „Reden“, keine Aktionen (z.B. `/me`)

Einstellungen mit dem Wertebereich „Text“ können jeden beliebigen Text enthalten (nur beschränkt durch die Funktion der Einstellung). Einstellungen mit dem Wertebereich „Boolean“ können nur „ON“ und „OFF“ enthalten. Sie können beim setzen der Werte aber auch „1“, „0“, „YES“ und „NO“ verwenden. Für Einstellungen mit dem Wertebereich „Zahl“ können sie alle Zahlen größer als 0 verwenden.

Theme-Einstellungen:

Die Theme-Einstellungen werden wie die anderen Einstellungen auch mit /awayset geändert. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung, um das Aussehen der Ausgabe zu Verändern:

Einstellung	Beschreibung
AWAYLINEFIRST	Zeile, die beim Wechsel in den Away-Modus angezeigt wird
AWAYLINE	Zeile, die als Wiederholung angezeigt wird
BACKLINE	Zeile, die beim Zurückkommen aus dem Away-Modus angezeigt wird
INFOLINE	Zeile, die bei hilight an den „Schreiber“ gesendet wird

Theme-Einstellungen, können jeden beliebigen Text enthalten und folgende Platzhalter:

Platzhalter	Beschreibung
<gone>	Vergangene Zeit seit dem Wechsel in den Away-Modus
<time>	lokale Uhrzeit beim Wechsel in den Away-Modus
<date>	lokales Datum beim Wechsel in den Away-Modus
<reason>	Grund der beim Wechsel in den Away-Modus angegeben wurde
<log>,<Log>,<LOG>	Wert der Log-Einstellung (on/On/ON, off/Off/OFF)