


INSTALAÇÃO DO CLIENTE VPN DA PROCERGS EM WINDOWS – SEDUC-RS

1. Verifique se o Windows que você vai usar é **32** ou **64** bits:

OBS.: Em caso de dúvidas para verificar a versão do Windows, pressione no teclado as teclas “**Windows + Pause**” e verifique em “**Tipo de Sistema**” se é 32 ou 64 bits.



Após descobrir a sua versão de Windows, selecione abaixo:


Caso sua versão seja **32 bits** baixe o arquivo:

ftp://ftp.procergs.com.br/pub/procergs/vpn/FortiClientSetup_5.4.0.0780.exe


Caso sua versão for **64 bits** baixe o arquivo:

ftp://ftp.procergs.com.br/pub/procergs/vpn/FortiClientSetup_5.4.0.0780_x64.exe


2. Após baixar o arquivo execute-o no modo **Administrador** (Clicando com o botão direito do mouse \ Executar como administrador).




3. Na tela abaixo, selecione o check-box “**Sim, eu li e aceito**” e depois em “**Avançar**”;




4. Selecione a opção “**Somente VPN**” e clique em “**Avançar**”;




5. Nesta tela apenas clique em **“Avançar”**;



6. Nesta tela clique em **“Instalar”**;




7. Em seguida clique em “**Concluir**”;



8. Execute o programa **Forticlient** recém-instalado para conectar na PROCERGS e siga os passos de configuração inicial descritos abaixo:

9. Clique em “**Configurar a VPN**”.



10. Configurando a conexão VPN


Na próxima tela selecione “VPN IPsec”;

Em **Nome da Conexão**, coloque o grupo fornecido pela PROCERGS em “**letras minúsculas**”;

Em **Gateway Remoto** digite: “**vpn.procergs.com.br**”;


No **Método de Autenticação**: selecione a “Pre-shared key” e coloque “**seduc-rs**” também em “**letras minúsculas**”;

Clicar em “**Configurações avançadas**”, para continuar a configuração do grupo “**Fase 1**”;




Clicar em “**Fase 1**” e no “**Local ID**” informar o nome do **grupo** fornecido pela PROCERGS.

Clicar em “**Aplicar**”, em seguida em “**Fechar**”.



11. Na próxima tela digite o seu **“Usuário”** (exe.: ti000000) e a sua **“Senha”** de acesso logo abaixo. Depois clique em **“Conectar”**.



12. Tela de status da conexão estabelecida:

