



Manual de Usuario Wallet

ARCHIVO

Como crear copia de seguridad (Archivo - Copia de Seguridad)



Guardar el archivo con el nombre wallet (no se debe cambiar el nombre el archivo se debe llamar wallet todo en minúscula)




*El archivo wallet.dat se debe guardar en un lugar seguro o respaldar en otro computador.

AJUSTES


Ajustes Encriptar

Creamos una contraseña (olvidar su contraseña le impedirá realizar envíos de monedas)




Desbloquear monedero


Desbloquear el monedero le permitirá recibir las ganancias POS, realizar envíos y otras opciones en las cuales se le solicitará la contraseña.



Opciones



En Opciones – Principal podemos encontrar el inicio automático de la wallet



Opciones – Monedero estas casillas siempre deben estar activas.

Opciones

Principal Monedero Red Ventana Mostrar

Parte limite de stake: 2000

Experto

- ☒ Activar funciones de control de monedas
- ☒ Mostrar la pestaña de masternodes
- ☒ Gastar cambio no confirmado

Opciones de línea de comando activas que anulan las opciones anteriores:
ninguno

Opciones de Reset OK Cancelar

Opciones – red no debemos modificar nada (NO TOCAR)

Opciones

Principal Monedero Red Ventana Mostrar


- ☐ Mapear un puerto utilizando UPnP
- ☒ Permitir conexiones entrantes
- ☐ Conectar a través de un proxy SOCKS5 (proxy por defecto):

IP del proxy: 127.0.0.1 Puerto: 9050

Opciones de línea de comando activas que anulan las opciones anteriores:
ninguno


Opciones de Reset OK Cancelar

Opciones – Ventana mantener la configuración actual.



The screenshot shows a window titled 'Opciones' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: 'Principal', 'Monedero', 'Red', 'Ventana', and 'Mostrar'. The 'Ventana' tab is currently selected. The main content area contains two unchecked checkboxes: 'Minimizar a la bandeja en lugar de a la barra de tareas' and 'Minimizar al cerrar'. Below this, a text label reads 'Opciones de línea de comando activas que anulan las opciones anteriores:' followed by the value 'ninguno'. At the bottom, there are three buttons: 'Opciones de Reset' on the left, and 'OK' and 'Cancelar' on the right.


Opciones – Mostrar selección del idioma



The screenshot shows the same 'Opciones' window, but with the 'Mostrar' tab selected. A red arrow points to the 'Idioma de la interface de usuario:' dropdown menu, which is currently set to 'español de España (es)'. Below this dropdown is a link: '¿Falta su lenguaje o la traducción está incompleta? Contribuya con las traducciones aquí: https://www.transifex.com/allforonebusiness-project/allforonebusiness-project-translations'. Other settings visible include 'Tema de la Interface de Usuario:' set to 'Default', 'Unit to show amounts in:' set to 'AFO', 'Dígitos decimales' set to '2', and checkboxes for 'Ocultar saldos vazios' (checked) and 'Hide orphan stakes' (unchecked). The 'Direcciones web de transacciones de terceras partes' field contains the URL 'https://example.com/tx/%s'. The bottom buttons remain 'Opciones de Reset', 'OK', and 'Cancelar'.

HERRAMIENTAS


Información




*Data Directory en esta dirección pegamos el archivo wallet.dat cuando que remos recuperar nuestra Billetera.

Consola de depuración


En esta consola podemos escribir una serie de comandos para ejecutar acciones en la wallet




Monitor de red



Verifica la conexión



Lista de peers



En Peers muestra todos los archivos demonio instalados.

(wallet sincronizadas)

Ventana de herramientas


Información Consola Tráfico de Red Peers Reparar Monedero

Dirección/Nombre Host	Versión	Intervalo de Ping
45.76.26.159:11888	/AllForOneBusiness Co...	238 ms
144.202.55.30:11888	/AllForOneBusiness Co...	244 ms
95.179.140.120:11888	/AllForOneBusiness Co...	570 ms
104.238.162.171:11888	/AllForOneBusiness Co...	246 ms
189.205.192.13:11888	/AllForOneBusiness Co...	301 ms
80.211.237.220:11888	/AllForOneBusiness Co...	341 ms
149.28.123.121:11888	/AllForOneBusiness Co...	734 ms
45.63.69.15:11888	/AllForOneBusiness Co...	242 ms
104.207.143.110:11888	/AllForOneBusiness Co...	238 ms
207.148.8.156:11888	/AllForOneBusiness Co...	242 ms
138.197.108.214:11888	/AllForOneBusiness Co...	1204 ms
176.223.134.108:11888	/AllForOneBusiness Co...	347 ms
167.99.229.74:11888	/AllForOneBusiness Co...	380 ms

**45.76.26.159:11888 (node id: 1)
via 190.39.248.69:60624**

En lista blanca	No
Dirección	Salientes
Protocolo	70917
Versión	/AllForOneBusiness Core:3.4.0/
Servicios	RED & BLOOM
Bloque de empleo	24728
Encabezados sincronizados	24737
Bloques sincronizados	24737
Puntuación de Baneo	1
Tiempo de Conexión	10 m 36 s
Último Envío	20 s
Última Recepción	14 s
Bytes Enviados	51 KB
Bytes Recibidos	645 KB
Intervalo de Ping	238 ms
Espera de Ping	N/A
Desplazamiento de tiempo	0 s

Reparación de monedero



Antes de usar cualquiera de estas opciones de reparación debemos tener un respaldo de nuestro archivo wallet.dat (una copia de seguridad)


Cuando tenemos problemas con nuestra wallet corregimos con la última opción (**Eliminar directorios locales de Blockchain**)



Abrir fichero del monedero configuración

Es un acceso directo al archivo allforonebusiness.config

En este archivo agregamos comandos para ejecutar acciones con el inicio de la wallet. (después de modificar debemos guardar los cambios y reiniciar wallet)



Abrir fichero de configuración de Masternodes


Es un acceso directo al archivo masternode.config

En este archivo agregamos los datos necesarios para conectar nuestra wallet al masternode (después de modificar debemos guardar los cambios y reiniciar wallet)




Mostrar copias de seguridad automatizadas

Es un acceso directo a la carpeta backups



Opciones de línea de comandos

Muestra una guía de comandos con la nota de uso.



Información sobre la wallet



Licencias Qt



Tips

*Data Directory en esta dirección pegamos el archivo wallet.dat cuando queremos recuperar nuestra Billetera.

esta dirección es donde se instala su wallet.

C:\Users\User\AppData\Roaming\AllForOneBusiness

(esto es un ejemplo **User** cambia dependiendo el nombre de usuario de su computador)

Cuando tenemos nuestro respaldo y queremos recuperar nuestra wallet instalamos la wallet y luego abrimos:

Herramientas –Informacion

Copiamos la dirección en Data Directory “manualmente la wallet no permite copiar”

C:\Users\User\AppData\Roaming\AllForOneBusiness



Ahora copiamos nuestro archivo wallet.dat de respaldo y reemplazamos el que está en la carpeta.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
backups	24/11/2019 11:22 ...	Carpeta de archivos	
blocks	10/11/2019 1:47 p....	Carpeta de archivos	
chainstate	24/11/2019 11:22 ...	Carpeta de archivos	
database	24/11/2019 11:22 ...	Carpeta de archivos	
sporks	24/11/2019 11:22 ...	Carpeta de archivos	
zerocoin	24/11/2019 11:22 ...	Carpeta de archivos	
.lock	9/11/2019 11:16 p....	Archivo LOCK	0 KB
allforonebusiness	21/11/2019 11:19 a...	Archivo CONF	1 KB
budget	24/11/2019 6:58 p....	Archivo DAT	1 KB
db	9/11/2019 11:16 p....	Documento de texto	0 KB
debug	24/11/2019 11:30 ...	Documento de texto	8.932 KB
fee_estimates	24/11/2019 6:58 p....	Archivo DAT	1 KB
masternode	18/11/2019 7:41 p....	Archivo CONF	1 KB
mncache	24/11/2019 6:58 p....	Archivo DAT	28 KB
mnpayments	24/11/2019 6:58 p....	Archivo DAT	370 KB
peers	24/11/2019 6:58 p....	Archivo DAT	19 KB
wallet	24/11/2019 11:30 ...	Archivo DAT	11.264 KB

Listo solo ejecutar la wallet y sincronizar sus monedas deben seguir en su wallet.