

Page title	Screen Path
로그인	HOME>{login}

✓Check List

No	Given	When	Then
1	아이디 기입	아이디 입력하면	파란 틀로 바뀜
2	비밀번호 기입	비밀번호 입력하면	파란 틀로 바뀜
3	ID/PW가 모두 존재할 때	LOGIN 버튼 클릭하면	성공창 뜨고 메인화면으로 전환
4	ID/PW 둘 중 하나라도 존재하지않거나 틀렸을 때	LOGIN 버튼 클릭하면	실패창 뜨고 로그인 불가

Page title	Screen Path
회원가입	HOME>{signup}

✓Check List

No	Given	When	Then
1	아이디 기입	중복된 아이디 입력 시	중복아이디 경고창 뜨고 아이디 <b>사용불가</b>
2	아이디 기입	중복아닌 아이디 입력 시	Success창 뜨고 아이디 사용가능함
3	비밀번호 기입	비밀번호 확인 기입 시 일치한다면	파란색으로 기입란이 바뀌고 사용가능함
4	비밀번호 기입	비밀번호 확인 기입 시 불일치한다면	빨간색으로 기입란이 바뀌고 <b>사용불가능</b>

Page title	Screen Path
메인	HOME>{home}

✓Check List

No	Given	When	Then
1	메인화면	사용자가 앨범커버 클릭	플레이어에 추가되고 음원재생
2	메인화면 앨범커버 슬라이드	왼쪽, 오른쪽 화살표 클릭	커버 슬라이드 작동
3	플레이어에 추가된 곡이 없을 때	사용자가 사이드바에 play/pause버튼 클릭	음원 재생 불가
4	플레이어에 추가된 곡이 하나 이상일 때	사용자가 사이드바에 play/pause버튼 클릭	음원 재생
5	메인화면 상단바 빨간색 버튼 활성화	Logout버튼 선택 시	로그아웃되고 로그인화면으로 전환
6	메인화면	사용자가 스크롤링	Music Search로 넘어감
7	Music Search	사용자가 스크롤링	Emotion Analysis로 넘어감
8	Emotion Analysis	사용자가 스크롤링	Board로 넘어감

Page title	Screen Path
일반검색결과	HOME>{basicSearch}

## ✓Check List

No	Given	When	Then
1	Music Search에서 검색어 입력하고 enter키 누를 때	검색어가 잘못됐거나 존재하지 않으면	경고창뜨고 검색결과 <b>조회불가</b>
2		검색어가 적절하다면	검색결과 조회가능
3	검색기록 조회	 버튼 클릭 시	검색기록 조회 및 삭제가능
4	북마크 음원 조회	북마크한 음원이 없을 때  버튼클릭하면	You have <b>no</b> saved bookmarks 창 뜸
5	북마크 음원 조회	북마크한 음원이 있을 때  버튼클릭하면	북마크했던 음원내역 조회가능
6	음원 카드 or 행	사용자가 하트 클릭 시	북마크 목록에 추가됨
7		사용자가 하트 클릭 취소하면	취소확인 창에서 Yes/Cancel 선택
8		사용자가 Playlist 추가 버튼 클릭했을 때 만들어놓은 Playlist가 <b>없다면</b>	+버튼으로 생성 후에 음원추가가능
9		사용자가 Playlist 추가 버튼 클릭했을 때 만들어놓은 Playlist가 있다면	리스트 선택 후에 APPLY / CANCEL 선택가능
10		유튜브 버튼 클릭 시	플레이어 자동 재생

Page title	Screen Path
MY PAGE	HOME>{mypage}

✓Check List

No	Given	When	Then
1	User의 Playlist	Playlist가 없으면	Select a Playlist글이 떠있고, 리스트 창이 비어있음
2		Playlist가 있으면	선택한 Playlist에 담겨있는 음원목록 조회가능
3	User의 Bookmark	북마크한 음원이 없으면	비어있는 리스트 창
4		북마크한 음원이 있으면	북마크된 음원 리스트 조회가능