

№	Описание	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Приоритет	Скриншот
ID01	Стиль текста категорий «биографии» и «Young Adult» в dropdown отличается от других категорий.	Окружение: Android 9 Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: *****	1) Открыть приложение Bookmate. 2) Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3) Раскрыть dropdown категорий.	Стиль текста категорий «биографии» и «Young Adult» в dropdown совпадает со стилем текста других категорий.	Стиль текста категорий «биографии» и «Young Adult» отличается от стиля текста других категорий.	minor	https://prnt.sc/_qbZ4jqF2XYA
ID02	Номер главы в описании не совпадает с озвученным номером в аудиоплеере.	Окружение: Android 9 Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: *****	1) Открыть приложение Bookmate. 2) Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3) Открыть вкладку Аудиокниги. 4) Перейти на страницу аудиокниги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). 5) Нажать «Слушать». 6) В содержании выбрать «Глава 2».	Описание «Глава 2» соответствует номеру главы, озвученному при воспроизведении.	В описании номер главы больше на один, чем номер, озвученный при воспроизведении.	medium	https://prnt.sc/nHcOszQEuxJa
ID03	Не сохраняется воспроизведение книги с того же места после выхода и повторного входа в приложение, если она не добавлена в мои книги.	Окружение: Android 9 Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Аудиокнига «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) не добавлена в "Мои книги".	1) Открыть приложение Bookmate. 2) Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3) Открыть вкладку Аудиокниги. 4) Перейти на страницу книги «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). 5) Нажать «Слушать». 6) Перемотать, например, на 2 минуты вперед. 7) Нажать Пауза. 8) Выйти из приложения. 9) Повторить шаги 1-5.	Проигрывание произведения начинается с того же места, на котором была нажата пауза.	Проигрывание произведения начинается сначала.	high	
ID04	Не появляется информационное сообщение "Вы удалили «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) из "Мои книги"".	Окружение: Android 9 Пользователь зарегистрирован и авторизован. Логин: ***** Пароль: ***** Аудиокнига «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) не добавлена в "Мои книги".	1. Открыть приложение Bookmate. 2. Перейти в библиотеку в нижнем меню. 3. Открыть вкладку Аудиокниги. 4. Перейти на страницу любой аудиокниги, например, «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти). 5. Нажать кнопку "+" (добавить). 6. Нажать "Слушать". 7. Раскрыть контекстное меню в верхнем правом углу. 8. Нажать "Удалить".	Появляется информационное сообщение "Вы удалили «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) из "Мои книги"".	Информационное сообщение "Вы удалили «Яблоки не падают никогда» (Лиана Мориарти) из "Мои книги" не появляется.	minor	