

№	Заголовок	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Приоритет	Тип проблемы
1	Неактивная кнопка поиска по пунктам выдачи в разделе 'Маркет'	1. Открыть раздел 'Маркет' 2. Добавить в корзину товар с возможностью доставки в пункт выдачи (Например, товар '*****' - https://*****.com/*****) 3. В разделе 'Способ доставки' выбрать 'Доставка в пункт выдачи' 4. В строке 'Пункт выдачи' кликнуть на кнопку 'Выбрать пункт выдачи' 5. В поисковой строке 'Поиск по пунктам выдачи' ввести любое значение 6. Нажать на кнопку поиска (элемент с изображенной лупой)	Кнопка поиска активна, при клике на нее отображаются результаты поиска ИЛИ сообщение 'По вашему запросу ничего не найдено' (при отсутствии результатов)	Кнопка поиска неактивна, поиск не происходит. Поиск происходит только при нажатии клавиши Enter на клавиатуре	Высокий	Неработающая функциональность
2	При добавлении товара из раздела 'Маркет' в 'Желания' возникает сообщение об ошибке, если размер товара изменен	1. Открыть раздел 'Маркет' 2. Найти товар с возможностью выбора нескольких размеров и открыть его карточку (например, товар '*****' - https://*****.com/*****) 3. Изменить размер с отображаемого по умолчанию на любой иной доступный размер 4. Добавить товар в список желаний	Сообщения об ошибке не возникает, товар добавляется в 'Желания'	В левом верхнем углу экрана отображается сообщение 'Ошибка безопасности. #79540071'. При переходе в раздел 'Желания' выбранный товар там не отображается	Средний	Неработающая функциональность
3	Некорректное отображение товаров в разделе 'Маркет' при фильтрации по цене от 0 до 0	1. Открыть раздел 'Маркет' 2. В меню 'Каталог' выбрать 'Все товары' 3. При выбранном фильтре 'От магазинов' ввести значения цены от 0 до 0	Отображаются товары по цене 0 рублей / Сообщение 'По вашему запросу ничего не найдено'	Отображаются товары различной цены (отличной от 0)	Низкий	Неработающая функциональность
4	Некорректное отображение названия раздела Маркета 'Смартфоны'	1. Открыть раздел 'Маркет' 2. Пролистать вниз до раздела 'Смартфоны' и нажать на 'Показать все'	Название раздела 'Смартфоны' отображается слитно и одной строкой	В названии раздела 'Смартфоны' последний знак 'ы' перенесен на строку ниже.	Низкий	Косметическое несоответствие
5	Отсутствует перевод на английский язык фильтра по цене в разделе 'Маркет'	1. Установить английский язык платформы 2. Открыть раздел 'Market' 3. В меню 'Catalog' выбрать 'All products'	В фильтре по цене 'Price' окно с минимально задаваемой ценой отображается на английском языке ('from')	В фильтре по цене 'Price' окно с минимально задаваемой ценой отображается на русском языке ('от')	Низкий	Косметическое несоответствие