



사용설명서

* 디스코드 봇 만들기 및 토큰값 가져오기


1. <https://discordapp.com/developers/applications/> 에 접속합니다.

※익스플로러 말고 크롬으로 접속해야 합니다.




2. 위 화면에 보이는 'New Application'을 누르시고 어플리케이션 이름을 원하시는데로 적



으신 후 Create 버튼을 눌러 생성합니다.




3. 위 화면에 보이는 CLIENT ID 값을 따로 저장해둡니다.



4. 화면 왼쪽에 있는 bot 버튼을 누르고 'Yes, do it!'을 누르시면 봇이 생성됩니다.






5. 봇이 생성이 되었으면 'Click to Reveal Token'을 누르고 누른 후 나오는 값을 저장해 둡니다.(bot의 토큰값)


6. CLIENT ID와 bot의 토큰값을 다 얻으셨으면 서버에 봇을 추가하기 위해 아래 링크에서 빨간 글씨부분을 3단계에서 저장해 두었던 CLIENT ID로 바꾸시고 링크를 복사해 접속하시면 됩니다.

https://discordapp.com/oauth2/authorize?client_id=당신의봇의ClientID&scope=bot

7. 서버에 봇이 추가되면 아래 그림과 같이 뜹니다.



8. 만약 Error 메시지가 나올 경우에는 bot 탭에서 'Require OAuth2 Code Grant' 기능을 체크하셨는지 확인해주세요.



9. 서버에 봇이 추가가되면 디스코드 서버에 offline으로 봇이 추가가 돼있습니다.

10. 5단계에서 저장해 두었던 bot의 토큰값을 test_setting.ini 파일의 첫 번째 줄에 넣고 Discordbot_Start.bat 파일을 실행하시면 봇이 동작하게 됩니다.

<카톡설정법>

PC카톡 설치하시고 메시지를 보내고자 하시는 단톡방을 열고 놔두면 됩니다.(창이 가려지는건 상관없으나 최소화시키면 안됨)

그 후 test_setting.ini 파일에 단톡방 명을 입력하시면 됩니다.(대소문자, 띄어쓰기 정확히 입력필요)

지금 버전은 봇이 보이스채널로 이동하여 mp3파일을 재생하여 소리를 내주는 형태로 기존의 tts 사용이 아닌 mp3파일 자체를 재생하는 타입이라 봇과 같은 보이스채널에 있을 때 모바일/PC에서 다 소리가 납니다.

사용법은 dist 폴더안의 ' **Discordbot_Start.bat** ' 파일 실행시키면

검정색 cmd 창이 뜨고

```
D:\#디스코드봇\discordbot1_final\dist>test_init_final.exe
보탐봇 재시작 시간 : 23 시 25 분
보스제알림시간1 : 1
보스제알림시간2 : 5
보스명확인시간 : 10
Logged in as
test bot
503909422389526529
=====
<불러오기 완료>
```

위 화면처럼 뜨면 봇이 디스코드에 접속된 상태입니다.

봇이 접속되고 난 다음 음성채널에 접속하고 '**소환**' 명령어를 치시면 봇이 현재 자신이 있는 채널로 이동하는 것을 볼 수 있습니다.

봇이 이동이 끝나면 '안녕하세요' 라는 음성이 나오게 되는데
음성이 제대로 나오면 봇이 제대로 동작하는 것으로 셋팅이 끝난 상태입니다.

이후부터는 사용하시면됩니다.

문의사항이 있으신 분은 카카오톡 오픈톡방 열어 놓을테니 들어와서 문의해주세요

※ 보탐봇 여러개 돌리실 분은 test_init_final.exe 파일명 안 겹치게 바꾸시고, Discord_Start.bat, restart.bat 파일 메모장으로 여셔서 바꾼 실행파일명으로 변경 후 사용하시면 됩니다.

단톡방 링크 : 일상디코봇 / 5678

○ test_setting.ini 사용법

Bot_Token : 디코봇 토큰값 입력

KakaoChatRoom : 단톡방 이름 입력

KakaoOnOff : 카톡메세지 사용할지 안할지 결정(0 : 사용안함, 1 : 사용함)

RestartTime : 정해진 시간에 보탐봇 재시작(1일 단위로 재시작)

VoiceChannel : 보이스채널아이디(최초 !소환 쓰면 자동입력됨 이후 보이스채널 자동접속)

TextChannel : 텍스트채널아이디(최초 !소환 쓰면 자동입력됨 이후 텍스트채널 자동접속)

LadderChannel : 사다리 명령어 사용 채널아이디(수동으로 입력해줘야하며, 값이 없을 경우 텍스트채널에서만 사용가능)

Before_Alert : 몇분전 알람 울리게 할지 설정(분)

Before_Alert1 : 몇분전 알람 울리게 할지 설정(분)

※ Before_Alert , Before_Alert1 의 값이 같은 경우

- before_alert1 은 동작을 안함

Before_Alert , Before_Alert1 의 값이 0일 경우

- 해당 알람은 동작을 안하고 무시하게 됩니다.

ex) 1분전 한번만 알리게하고싶은 경우

before_alert : 1

before_alert1 : 0

MungChk : 멍체크 시간(분), 시간이 지나면 자동으로 멍 처리됨

자동 멍처리 기능을 사용하지 않으면 값을 0으로 하면됨

BossInfoNum : !q 명령어 관련 출력 보스 개수 설정, 예를들어 3일 경우 현재시간과 가장 가까운 보스 3개 리스트 출력

계속...

○ boss.ini 사용법

bossname : 보스명(편하실대로 입력가능)

gentime : 보스젠타임(시간)

nogencheck : 멍 체크(멍있는 보스 1, 없는 보스 0)

before_alert_ment : 알람멘트 설정('before_alert 분 전' + 설정한 멘트)

alert_ment : 보스젠 멘트('보스명 탐' + 설정한멘트)

kakaoOnOff : 카톡메세지 사용할지 안할지 결정(0 : 사용안함, 1 : 사용함)

*보스개수는 맘대로 가능합니다 boss.ini 파일에 아래양식만 맞춰서 넣으면 알아서 갯수조절되니 필요한 보스만 사용하시면됩니다.

#####

bossname = 기갑

gentime = 1

nogencheck = 0

before_alert_ment = 입니다

alert_ment = 입니다. 어여오세요

kakaoOnOff = 0

#####

○ fixed_boss.ini 사용법

bossname : 보스명(편하실대로 입력가능)

bosstime : 고정젠시간

before_alert_ment : -

alert_ment : 보스젠 멘트('보스명 탐' + 설정한멘트)

kakaoOnOff : -

*보스개수는 맘대로 가능합니다 fixed_boss.ini 파일에 아래양식만 맞춰서 넣으면 알아서 갯수조절되니 필요한 보스만 사용하시면됩니다.

#####

bossname = 오만 1 5층

bosstime = 19:40

before_alert_ment = 입니다

alert_ment = 입니다. 어여오세요

kakaoOnOff = 1

#####

○ 보탐봇 명령어

명령어	기능
!메뉴	보탐봇 명령어 확인
!설정확인	기본설정 확인
!카톡확인	카톡설정 확인
!채널확인	텍스트채널 확인
!채널이동 [정확한채널명]	입력한 채널명의 텍스트채널로 이동
!소환	명령어를 친 사람이 있는 보이스 채널로 봇 이동 (음성채널 이동)
!불러오기	기존에 저장돼 있던 보스타임 호출
!초기화	보스봇 초기화
!명치	가끔씩 디코봇이 이상해질때가 있는데 이때 쓰시면 됩니다. 그래도 안되면 프로그램 재실행하세요
!미예약	컷시간이 저장안된 보스리스트를 보여줌
!분배 [인원] [금액]	분배금액 계산
!사다리 [뽑을수] [ID1] [ID2]...	사다리
!보스일괄	전체보스시간 일괄 자동입력
!보스일괄 00:00 !보스일괄 0000	전체보스시간 일괄 수동입력
!카톡کم	카톡전송 기능 کم
!카톡کم	카톡전송 기능 کم
!q, ㅼ, ㅼ	가장 빠른 보스시간 확인
!k, ㅅ [할말]	카톡 메시지 전송
!v, ㅅ [할말]	보탐봇이 텍스트를 읽어줌
!카톡보스	카톡으로 보스탐 전송
!리젠	보스 젠타임 확인
!현재시간	현재시간 확인
보스탐	입력된 보스시간 확인 (고정보스 + 예약보스 + 미예약보스)
!보스탐	입력된 보스시간 확인 (예약보스 + 미예약보스)
[보스명]컷	보스컷시간 자동입력
[보스명]컷 00:00 [보스명]컷 0000	보스컷시간 수동입력
[보스명]명	보스명시간 수동입력
[보스명]명 00:00 [보스명]명 0000	보스명시간 수동입력 ※ 명시간의 경우 자동/수동 입력가능합니다. 그냥 놔둬도 입력돼요
[보스명]카톡کم	해당보스 카톡메세지 전송 کم
[보스명]카톡کم	해당보스 카톡메세지 전송 کم
[보스명]삭제	보스컷시간 삭제