


시청 목록 (일반 모드)



[무료 콘텐츠 토스트 팝업]

무료 콘텐츠입니다.


[유료 콘텐츠 토스트 팝업]

000원입니다.



타이틀 영역	<ul style="list-style-type: none">- 타이틀과 이전/삭제 버튼 제공- 이전 버튼 클릭 시 MY 메인 화면으로 이동- 삭제 버튼 클릭 시 삭제 모드로 전환, 시청 목록 없는 경우에는 삭제 버튼 미제공
콘텐츠 리스트 영역	<ul style="list-style-type: none">- 콘텐츠 정보 노출<ul style="list-style-type: none">• 제목 (2줄 초과 시 ... 처리)• 썸네일• 콘텐츠 구분 Flag (타입에 맞는 Flag 표시. 단, null일 경우에는 Flag 표시하지 않음)• 유료 Flag (유료 콘텐츠일 경우 표시)• 성인 콘텐츠 Flag (성인 콘텐츠일 경우 표시)- 콘텐츠 영역 클릭 시 토스트 팝업 노출<ul style="list-style-type: none">• 무료 콘텐츠 : 무료 콘텐츠 문구 표시 ex) '무료 콘텐츠입니다.'• 유료 콘텐츠 : 해당 콘텐츠 가격 표시 ex) '20,000원 입니다.'- 페이지징 기능 적용 : 데이터를 페이지 단위로 추가 ex) 총 3페이지가 있을 경우 1페이지를 전부 스크롤 한 후 2페이지를 불러오고, 2페이지를 전부 스크롤 한 후 3페이지를 불러오도록 구현
시청 목록이 없는 경우	<ul style="list-style-type: none">- 안내 문구 제공 (다양한 콘텐츠가 고객님의 ...)- 데이터 추가 버튼 클릭 시 데이터 추가

시청 목록 (삭제 모드)



[삭제 완료 토스트 팝업]

삭제가 완료되었습니다.

[시청 목록 전체삭제 Confirm 팝업]

시청 목록이 모두 삭제됩니다.
전체 삭제를 진행하시겠습니까?

취소 확인

[삭제 Confirm 팝업]

N개의 콘텐츠를 삭제하시겠습니까?

취소 확인

타이틀 영역	<ul style="list-style-type: none">- 타이틀은 '삭제'로 표기되고 X버튼을 제공- X버튼 클릭 시 일반 모드로 이동
전체 선택 영역	<ul style="list-style-type: none">- 전체 선택 체크박스 제공<ul style="list-style-type: none">• 체크 박스 선택 시 모든 콘텐츠가 선택됨• 체크 박스 선택 해제 시 모든 콘텐츠가 선택 해제됨• 체크박스는 모든 콘텐츠가 선택된 경우에만 선택되어야 함- 콘텐츠 선택 정보 (선택한 콘텐츠 개수 / 전체 콘텐츠 개수) 제공
콘텐츠 리스트 영역	<ul style="list-style-type: none">- 썸네일 앞에 체크박스 노출- 삭제 모드에서는 썸네일 영역 클릭 시 체크박스 선택 및 선택 해제됨
삭제 동작	<ul style="list-style-type: none">- 삭제하기 버튼은 콘텐츠를 하나 이상 선택하였을 경우에만 활성화, 콘텐츠가 하나도 선택되지 않았을 경우 비활성화됨<ul style="list-style-type: none">• 활성화 : 버튼 클릭 가능• 비활성화 : 버튼 클릭 불가능- 삭제하기 버튼 클릭 시 삭제 팝업 노출<ul style="list-style-type: none">• 전체 삭제 : 전체 삭제 팝업 노출• 일부 삭제 : 일반 삭제 팝업 노출- 삭제 팝업의 확인 버튼 클릭 시 콘텐츠 삭제되고, 삭제 완료 토스트 팝업 노출- 삭제 완료 후 시청 목록 일반 모드로 이동

팝업 디자인 가이드

