



KONFIGURASI ROUTER



ROUTER 0

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)#ip add 10.10.10.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

ROUTER 1

Router#conf term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ex

Router(config)#int s2/0

Router(config-if)#ip add 10.10.10.2 255.0.0.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ex

Router(config)#

ROUTER 2

Router>en

Router#conf term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ex

Router(config)#int s2/0

Router(config-if)#ip add 10.10.10.3 255.0.0.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ex

Router(config)#

ROUTER 3

Router>en

Router#conf term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ex

Router(config)#int s2/0

Router(config-if)#ip add 10.10.10.4 255.0.0.0

```
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

ROUTER 4

```
Router>en
Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#int s2/0
Router(config-if)#ip add 10.10.10.5 255.0.0.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

