

	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
PAGE ACCUEIL				
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir sur la page d'accueil du site web dans un navigateur	Affichage de l'ensemble des produits	OK
PAGE PRODUIT				
2	Une page Produit montrant (de manière dynamique) les détails d'un article disponible à la vente.	Ouvrir la page d'accueil et cliquer sur un produit	Affichage du produit et des ses détails (nom, prix, image, etc)	OK
3	Ajouter un produit au panier	Sélectionner une couleur et une quantité et cliquer sur le bouton d'ajout au panier	Le produit est ajouté au Panier avec la couleur et la quantité sélectionnée	OK
		Sélectionner une couleur et une quantité comprise entre 1 et 100 et cliquer sur le bouton d'ajout au panier	Le message de confirmation « Le produit a été ajouté au panier ! » s'affiche via une alerte	OK
		Sélectionner une quantité mais ne pas sélectionner de couleur et cliquer sur le bouton d'ajout au panier	Le message d'erreur « Veuillez sélectionner une couleur et une quantité comprise entre 1 et 100. » s'affiche via une alerte	OK
		Sélectionner une couleur et une quantité de 0 ou de 101, et cliquer sur le bouton d'ajout au panier	Le message d'erreur « Veuillez sélectionner une couleur et une quantité comprise entre 1 et 100. » s'affiche via une alerte	OK
PAGE PANIER				
4	Une page Panier affichant le panier.	Aller sur la page Panier sans avoir ajouté de produit ou ajouter un produit et supprimer ce produit sur la page Panier.	Affichage du panier vide	OK
		Ajouter des produits au panier et aller sur la page Panier	Affichage des produits du panier de manière regroupée par modèle et par couleur, du prix total et du formulaire de commande	OK
5	Modifier la panier.	Ajouter des produits au panier, aller sur la page Panier et modifier la quantité d'un ou plusieurs produits du panier	La quantité modifiée se met à jour ainsi que le prix total du panier	OK
		Ajouter des produits au panier, aller sur la page Panier, supprimer un ou plusieurs produits en cliquant sur le bouton de suppression du produit	Le produit disparaît du panier et le prix total se met à jour	OK
6	Passer une commande	Ajouter des produits au panier, aller sur la page Panier, remplir le formulaire et cliquer sur le bouton « Commander ! »	Redirection vers la page Confirmation indiquant que la commande a été validée et montrant le numéro de commande, et suppression des produits du localStorage	OK
		Ajouter des produits au panier, aller sur la page Panier, remplir le formulaire en mettant un chiffre dans son prénom ou en donnant une adresse mail non valide et cliquer sur le bouton « Commander ! »	La commande ne s'envoie pas et un message d'erreur s'affiche	OK
		Ajouter des produits au panier, aller sur la page Panier, ne pas remplir tous les champs du formulaire et cliquer sur le bouton « Commander ! »	La commande ne s'envoie pas et un message d'erreur s'affiche	OK