

```
C:\>debug 3a.exe
```

```
-t
```

```
AX=076A BX=0000 CX=002A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0003  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0003 8ED8          MOV     DS,AX
```

```
-t
```

```
AX=076A BX=0000 CX=002A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0005  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0005 B400          MOV     AH,00
```

```
-t
```

```
AX=006A BX=0000 CX=002A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0007  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0007 8B0E0500      MOV     CX,[0005]          DS:0005=0005
```

```
-t
```

```
AX=006A BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=000E  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:000E 8A07          MOV     AL,[BX]          DS:0000=05
```

```
-t
```

```
AX=0005 BX=0000 CX=0005 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010  NU UP EI PL NZ NA PO NC  
076B:0010 43          INC     BX
```

```
-t
```

```
AX=0004 BX=0003 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0015  NU UP EI PL NZ NA PE NC  
076B:0015 8607          XCHG    AL,[BX]          DS:0003=01
```

```
-t
```

```
AX=0001 BX=0003 CX=0003 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000  
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0017  NU UP EI PL NZ NA PE NC  
076B:0017 E2F7          LOOP   0010
```

```
-
```

```

AX=0001 BX=0003 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI PL NZ NA PE NC
076B:0010 43 INC BX
-t

AX=0001 BX=0004 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0011 NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0011 3A07 CMP AL,[BX] DS:0004=07
-t

AX=0001 BX=0004 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0013 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0013 7202 JB 0017
-t

AX=0001 BX=0004 CX=0002 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0017 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0017 E2F7 LOOP 0010
-t

```

```

AX=0001 BX=0004 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0010 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0010 43 INC BX
-t

AX=0001 BX=0005 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0011 NU UP EI PL NZ NA PE CY
076B:0011 3A07 CMP AL,[BX] DS:0005=05
-t

AX=0001 BX=0005 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0013 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0013 7202 JB 0017
-t

AX=0001 BX=0005 CX=0001 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0017 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0017 E2F7 LOOP 0010
-t

AX=0001 BX=0005 CX=0000 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=075A SS=0769 CS=076B IP=0019 NU UP EI NG NZ AC PE CY
076B:0019 CC INT 3

```