

# Impresora

Módulo para impresoras.



## Como instalar este módulo

**Descarga** e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

## Como usar este módulo

Para usar este módulo, debe seleccionar una impresora predeterminada, luego un archivo o carpeta que contenga todos los archivos que desea imprimir.

## Descripción de los comandos

### Obtener impresoras

Obtiene todas las impresoras instaladas en el sistema.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar a variable	Variable para obtener todas las impresoras en la misma.	Variable

### Impresora por defecto

Selecciona la impresora por defecto

Parámetros	Descripción	ejemplo
Seleccione la impresora	Seleccionador para la impresora por defecto que se desea.	

Parámetros	Descripción	ejemplo
Variable con la impresora deseada	Usar este campo si no seleccionó impresora en el selector anterior.	HP-XS211

## Imprimir archivo

Imprime un archivo

Parámetros	Descripción	ejemplo
Seleccionar un archivo	Seleccione el archivo que se desea imprimir.	C:/Users/User/Documents/file.pdf
Configurar impresión personalizada	Tildar si se desea configurar la impresión.	False
Impresora deseada (Opcional)	Selecciona la impresora con la cual quiere imprimir.	HP-XS211
Cantidad de copias deseadas (Opcional)	Cantidad de copias.	1
Calidad de impresión (Opcional)		3
Intervalo de paginas a imprimir (Opcional)	Intervalo de paginas a imprimir. Puede elegir una opción default o setear un rango customizado.	3
Página de inicio (Opcional)	Primera pagina a imprimir.	3
Página final (Opcional)	Ultima pagina a imprimir.	5

## Imprimir archivos de una carpeta

Imprime archivos que estan en una carpeta

Parámetros	Descripción	ejemplo
Seleccionar una carpeta	Ruta de la carpeta que contiene los archivos a imprimir.	C:/Users/User/Documents
Configurar impresión personalizada	Tildar si se desea configurar la impresión.	False
Impresora deseada (Opcional)	Selecciona la impresora con la cual quiere imprimir.	HP-XS211
Cantidad de copias deseadas (Opcional)	Cantidad de copias.	1

Parámetros	Descripción	ejemplo
Calidad de impresión (Opcional)		3
Intervalo de paginas a imprimir (Opcional)	Intervalo de paginas a imprimir. Puede elegir una opción default o setear un rango customizado.	3
Página de inicio (Opcional)	Primera pagina a imprimir.	3
Página final (Opcional)	Ultima pagina a imprimir.	5