


# FTP

Conecta y gestiona un FTP



## Como instalar este módulo

**Descarga** e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

## Descripción de los comandos

### Conectar con FTP

Conectar con FTP para gestionarlo con Rocketbot

Parámetros	Descripción	ejemplo
Servidor	Dirección del servidor FTP	test.ftp.com
Puerto	Puerto del servidor FTP	5518
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	Variable
Usuario	Usuario del servidor FTP	user@test.com
Contraseña	Contraseña del usuario del servidor FTP	*****
TLS	Activar TLS	True
Codificación	Codificación del servidor FTP	utf-8
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado de la conexión	Variable

### Listar directorio

Lista el directorio del FTP en una variable de Rocketbot

Parámetros	Descripción	ejemplo
Guardar resultado en variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable

Crear directorio

Crear directorio en la ruta actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de directorio	Nombre del directorio a crear	test
Asignar resultado a variable	Variable donde se almacenará el resultado	Variable

Ir a directorio

Ir a directorio especificado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de directorio	Nombre del directorio al cual acceder	test
Guardar directorio actual en variable	Nombre de la variable donde se guardará el directorio actual	Variable

Subir archivo

Subir archivo a directorio actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Archivo a subir	Archivo que se subirá al directorio ftp	C:\Users\Usuario\Desktop\test.png
Tiempo de espera	Tiempo de espera máximo en segundos	10
Asignar resultado en variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable

Descargar archivo

Descarga el archivo seleccionado

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de archivo a descargar	Nombre del archivo que se descargará desde el directorio ftp	test.png
Ruta donde descargar	Ruta donde se descargará el archivo	C:\Users\Usuario\Desktop

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado en variable	Asigna el resultado de la descarga a la variable seleccionada	Variable

## Eliminar archivo

Eliminar archivo en directorio actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de archivo a eliminar	Nombre de archivo que se eliminará del directorio actual	test.png
Asignar resultado en variable	Variable donde se almacenará el resultado de la operación	Variable

## Cerrar Conexión

Cierra la conexión FTP