

Project			Demo Web Shop					
Date			03.04.2023					
Build			1.0					
Tester			Rokunets Evgeniy					
Environment			Windows 11 Version 21H2, Google Chrome111.0.5563.65	Safari	Firefox	Opera	Edge	
Module	Element/ function	Summary	Status	Status	Status	Status	Status	Comments
Shopping cart	Добавление одного товара	Добавить один товар корзину	Passed					
	Добавление разного товара	Добавить 7 единиц одного товара	Passed					
		Добавить по одной единице 7 категорий товара	Passed					
	Изменение количества товара	Увеличить количество одного вида товаров	Passed					
		Уменьшить количество одного вида товаров	Passed					
		Увеличить количество разных категорий товаров	Passed					
		Уменьшить количество разных категорий товаров	Passed					
		Ошибка, если выбрать колчество одного товара = 0	Failed					Ошибка не появляется, товар удаляется из корзины
		Ошибка, если выбрать количество разных категорий товаров = 0	Failed					Ошибка не появляется, товар удаляется из корзины
		Ошибка, если выбрать отрицательное количество одного товара	Failed					Ошибка не появляется, товар удаляется из корзины
		Ошибка, если выбрать отрицательное количество разных категорий товаров	Failed					Ошибка не появляется, товар удаляется из корзины
		Ошибка, если оставить пустым количество одного товара	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, если оставить пустым количество разных категорий товаров	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, если ввести латинские символы в "количество" товаров	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, если ввести кириллические символы в "количество" товаров	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, если ввести спецсимволы в "количество" товаров	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, при вводе значения "10001" в поле "количество" товара	Passed					
		Ошибка, при введении 10 цифр подряд в поле "количество" товара	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ошибка, при введении более 10 цифр подряд в поле "количество" товара	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Ввести максимальное количество цифр в "количество" товаров	Failed					Цифры вводятся без ограничений
		Ошибка, при вводе десятичного значения в поле "количество" товара	Failed					Ошибка не появляется, количество становится равно значению, указанному
		Удалить один товар из корзины	Passed					
		Удалить все товары из корзины	Passed					
	Счетчики	Счетчик корретно отображает количества всех товаров на странице корзины	Passed					
		Счетчик корретно отображает значение разного количества одного товара на странице	Passed					
		Счетчик корректно отображает сумму всей покупки на странице корзины	Passed					
		Счетчик корректно отображает сумму покупки одного товара разного количества на странице	Passed					
		Корректная индикация количества товаров в превью корзины на любой странице магазина	Passed					
		Корректное вычисление общей суммы покупок в превью корзины на любой странице магазина	Passed					
	Оповещение	Всплывающее сообщение о добавлении товара в корзину	Passed					
	Visa Карта 4111111111111111	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	Visa Карта 4627100101654724	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	Visa Карта 4486441729154030	Ошибка: краденая карта - при вводе валидных данных	Failed					
	Visa Карта 4024007123874108	Ошибка: недостаточно средств - при вводе валидных данных	Failed					

Payment	Visa Карта 4750657776370372	Ошибка: транзакция отклонена - при вводе валидных данных	Failed					
	Master Card Карта 5467929858074128	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	Master Card Карта 5529263272356119	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	Master Card Карта 5538300838605560	Ошибка: краденая карта - при вводе валидных данных	Failed					
	Master Card Карта 5569191777864116	Ошибка: недостаточно средств - при вводе валидных данных	Failed					
	Master Card Карта 5124585563456201	Ошибка: транзакция отклонена - при вводе валидных данных	Failed					
	AMEX Карта 375700000000002	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	AMEX Карта 375118430910825	Успешная оплата при вводе валидных данных	Passed					
	AMEX Карта 375118434896517	Ошибка: краденая карта - при вводе валидных данных	Failed					
	AMEX Карта 375118435530560	Ошибка: недостаточно средств - при вводе валидных данных	Failed					
	AMEX Карта 375117436823644	Ошибка: транзакция отклонена - при вводе валидных данных	Failed					
	Общее	Ошибка , при введении кириллицы в поле "номер карты"	Passed					
		Ошибка, при введении латиницы в поле "номер карты"	Passed					
		Ошибка, при введении спецсимволов в поле "номер карты"	Passed					
		Ошибка, если поле "номер карты" оставить пустым	Passed					
		Ошибка, при неверном номере карты	Passed					
		Ошибка, при использовании пробела перед валидным номером карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при использовании пробела перед и после валидного номера карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при использовании пробела после валидного номера карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при использовании пробела внутри валидного номера карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при неверных месяце и годе срока действия карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при неверном месяце срока действия карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при неверном годе срока действия карты	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при неверном указании владельца карты на латинице	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе каирллицы в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе цифр в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе спецсимволов в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка при использовании пробела до и после валидного имени в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка при использовании пробела до валидного имени в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка при использовании пробела после валидного имени в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка при использовании пробела внутри валидного имени в поле "держатель карты"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при введении валидного имени в поле "держатель карты" латинскими символами нижнего	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, если поле "держатель карты" оставить пустым	Passed					
		Ошибка, при неверном введении трехзначного числового значения в поле "card code"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при неверном введении четырёхзначного числового значения в поле "card code"	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при введении латиницы в поле "card code"	Passed					
		Ошибка , при введении кириллицы в поле "card code"	Passed					

		Ошибка, при введении спецсимволов в поле "card code"	Passed					
		Ошибка, при использовании пробела до валидного значения в поле "card code"	Passed					
		Ошибка, при использовании пробела после валидного значения в поле "card code"	Passed					
		Ошибка, при использовании пробела внутри валидного значения в поле "card code"	Passed					
		Ошибка, если поле "card code" оставить пустым	Passed					
		Ошибка, при вводе данных карты master card при выбранной карте visa	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе данных карты amex при выбранной карте visa	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе данных карты visa при выбранной карте master card	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе данных карты amex при выбранной карте master card	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе данных карты visa при выбранной карте amex	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения
		Ошибка, при вводе данных карты master card при выбранной карте amex	Failed					Ошибки не появляется, происходит переход на страницу подтверждения