



최초 앱 설치 후 회원가입 완료 시



- 1) 회원마다 **고유한 12자리 난수**를 **기기고유번호**로 발급
- 2) 기기고유번호와 **회원번호**를 **기기 내부(Local Storage)**에 저장



로그인

## 로그인 시

KT 2:35 4G LTE 82%

PIN번호를 입력해주세요.

— — — — —

PIN 번호를 잊으셨나요?

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	ⓧ

III □ <



- 1) 기기 내부에 저장된 회원번호와 기기고유번호를 서버로 전달
- 2) 서버에서 회원 별로 저장된 기기고유번호와 비교



비교 결과 응답





일치 시, 로그인




불일치 시, 중복 기기 등록 팝업 표시 후  
본인인증 진행하여 기기고유번호 재발급 진행

기기 변경 및 저장 데이터 삭제 케이스




본인 인증 완료 시

- 1) 새로운 기기고유번호 발급
- 2) 새로운 기기고유번호와 회원번호를 기기 내부에 저장



로그인

번호 변경 케이스



본인 인증 완료 후  
DB에 휴대폰 번호 업데이트

기본 정보 화면에서  
휴대폰 번호 자동 변경

## 정리



앱 구동

기기 내부에 회원번호 / 기기고유번호가 **있는** 경우



KT 2:35

PIN번호를 입력해주세요.

— — — — —

PIN 번호를 잊으셨나요?

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⌫

||| ○ <



로그인

기기 내부에 회원번호 / 기기고유번호가 **없는** 경우



KT 2:36

← 회원가입

**코스에  
오신걸 환영합니다.**

☒ 전체동의

☒ [필수] 서비스 이용약관  
서비스 이용약관 >  
개인정보수집이용동의 및 제3자 제공동의 >

☒ [필수] 본인인증 이용약관  
개인정보 수집/이용 동의 >  
본인확인서비스 이용약관 동의 >  
고유식별정보 처리 동의 >  
통신사 이용약관 동의 >  
개인정보 제3자 제공 동의 >

☒ [필수] 위치기반 서비스 이용약관  
위치기반서비스 이용약관 >

동의하고 계속하기

||| ○ <



프로세스 진행