


## Digital Layers SRS

Digital Layers הינה אפליקציית מובייל המאפשרת למשתמשים להקליט שכבה ולשלב אותה בתוך השיר.

האפליקציה נתמכת באנדרואיד גרסה 4.4 ומעלה ו- iOS גרסה 6 ומעלה.  
\*\*\*\*compatibility בדיקת\*\*\*\*

האפליקציה נתמכת בארה"ב וישראל. **internationality**  
ניסיון להתחבר לאפליקציה עם אותו יוזר משני מכשירים שונים תעלה הודעה:  
"היוזר מחובר כבר דרך מכשיר אחר" (הירור אנדלינג)

### *Login Page .1*




יש למלא ביוזר אימייל וססמא בת 8 תווים. האפליקציה לא תאפשר השלמת סיסמא באופן אוטומטי (אחרי חיבור ראשוני). במקרה של ססמא שגויה תעלה הודעה: "ססמא שגויה". (recovery)

## Home .2

זה מסך האפליקציה.  
השירים מוצגים בהתאם לפופולריות  
שלם באותה המדינה.

משתמשים יכולים להוריד שירים,  
לחפש שירים או לפתוח שירים שהורדו.  
כדי להוריד שיר – לחץ על כפתור ה-  
"download".



Click to Download

המשתמש יכול להוריד עד 5 שירים במקביל כאשר Wi-Fi מופעל אחרת תעלה הודעה:  
"לא ניתן להוריד מעל 5 שירים" (ערכי גבול)

אם חיבור הרשת מבוסס על מובייל דאטא, המשתמש יכול להוריד רק שיר אחד כל  
פעם. Connectivity

אם מתרחשת בעיית רשת בזמן ההורדה, ההורדה תושה ותחודש כאשר תהיה רשת  
זמינה. interruptions

שירים מוצגים לפי השם שלהם, שם הלהקה/הזמר, שם האלבום ותמונה של הכריכה  
שלו.

שירים מוצגים בהתאם למיקום הנוכחי, המשתמש יכול לחפש שירים מאזורים אחרים  
דרך לחיצה על האופציה "search".


כאשר לוחצים על כפתור ה- search, המקלדת תיפתח בשפת ברירת המחדל (default) של האזור.

תוצאות החיפוש יסודרו על פי רלוונטיות ופופולאריות.

חלון החיפוש יכול לקבל עברית, אנגלית ומספרים בלבד. 1-6 תווים אחרת תעלה הודעה:  
"הוזן ערך לא חוקי"


### Download .3 (הורדה)

אחרי לחיצה על  
כפתור ההורדה  
תופיע אינדיקציה  
ויזואלית להורדת  
השיר. במקרה של  
שיחת טלפון  
ההורדה תמשיך  
ברקע.



(פתיחת קובץ)

### Open File .4




לאחר שההורדה תסתיים, יופיע כפתור "open".  
על "open". כדי לפתוח את השיר, לחץ


## 5. *Now Playing* (עכשיו מתנגן)

אחרי לחיצה על "open" שבצד השיר, חלון 'now playing' (עכשיו מתנגן) מופיע.

כל שכבות השיר מוצגות במצב "on" כברירת מחדל, מה שאומר שבעת לחיצה על כפתור ה- "play" – השיר יושמע עם כל השכבות.



## 6. *PLAY*



לחיצה על play "" תפעיל את השיר עם השכבות שנבחרו (גם ללא אינטרנט).  
אינדיקציה ויזואלית תופיע בהתאם להתקדמות השיר.  
בצד השמאלי מוצג טיימר שיציג את התקדמות השיר.  
בצד שמאל מוצג אורך השיר.

- כאשר לוחצים על כפתור ה-play, השיר הנבחר יתחיל להתנגן ויוצג כפתור pause "" . השיר יפסיק לנגן בזמן כניסת שיחה או שעון מעורר.
- לחיצה על הכפתור forward תעביר קדימה 5 שניות.
- לחיצה על הכפתור backward תעביר אחורה 5 שניות.
- לחיצה על הסרגל תאיץ את התקדמות השיר ב- 1 שניות בכל פעם שהסרגל זז.
- במידה והמשתמש יעבור לאפליקציה אחרת בזמן ניגון שיר הניגון יושהה, כשהמשתמש יחזור לאפליקציה הוא יוכל להמשיך מאותו המקום בו הניגון נעצר.

להשתיק שכבה אפשרי ע"י לחיצה על כפתור "on", שיוחלף ע"י כפתור ה-"off".  
לחיצה על "off" תבטל את ההשתקה.  
לחיצה על '+' תפתח את אופציית ההקלטה.

## **Add New Layer .7**

(הוספת שכבה)

חדשה)



לחץ על כפתור האודיו כדי לפתוח את מסך ההקלטה.

## **Audio Recording .8** (הקלטת אודיו)



הזזה ימינה של כפתור ההקלטה תתחיל את ההקלטה.  
ברגע שההקלטה החלה, השיר מתחיל להתנגן והמשתמש יכול להקליט שכבת אודיו.  
עם כניסת שיחה השיר יפסיק לנגן וימשיך מיד לאחר סיומה.  
לעצירת ההקלטה יש להזיז שמאלה את כפתור ההקלטה.

לחיצה על הכפתור 'סטופ' תעצור את ניגון השיר.

כאשר לוחצים על סטופ השיר חוזר ל- 00:00  
כאשר ההקלטה הסתיימה, שכבה חדשה תיווצר עם השם 'audio1'.  
שמות השכבות המוקלטות לא ניתנות לשינוי.  
המשתמש יכול להקליט רק 5 שכבות חדשות.

לצורכי בדיקות, הוכנסו ל DB של האפליקציה שירים.

שם השיר	שם האמן
משהו מתחיל	דני רובס
אם תעזבי אותי	קובי עוז
אף אחד	הדג נחש
ירושלים	הדג נחש
Rocket man	Elton John
Fix you	Coldplay
Lazuz	הדג נחש