

會員APP

電子郵件

密碼

[忘記密碼](#)

商戶登入

會員登入

申請加入

1.輸入電子郵件，點擊“獲取臨時密碼”，系統將自動給該用戶發送臨時密碼，進行密碼重置。

2.輸入臨時密碼，則檢驗臨時密碼，并授權賬戶進行密碼重置。

1.輸入臨時密碼
2.點擊“確認”按鈕
3.跳轉進入密碼重置頁面
4.設置并驗證新密碼
5.點擊“確認”，保存新密碼，跳轉進入登陸頁面
6.給用戶郵箱發送密碼更改告知郵件。

返回登入版面

會員APP

忘記密碼

請輸入您的電子郵箱

電子郵箱

獲取臨時密碼

郵件已經發送, 請查收您的郵件。

請輸入郵件中的臨時密碼

臨時密碼

確定

取消

親愛的用戶，
以下是您的臨時密碼。
您可以使用臨時密碼登陸并修改密碼。
該臨時密碼1小時內有效。

臨時密碼: XXXXXX

感謝您的支持！

XXX

會員APP

忘記密碼

請設置您的新密碼

請輸入新密碼

再次輸入密碼

確定

會員APP

取消

申請加入會員APP

電子郵件

密碼

商戶註冊

會員註冊

點擊[會員註冊]，即表示你同意接受我們的
私隱聲明及使用條款

會員APP

取消

商戶註冊

店名

電話

地址

電郵

類別

簡介

字數上限為300字

會員提供資料

☐ 姓名 ☐ 性別 ☐ 出生日期
☐ 電話 ☐ 地址 ☐ 郵箱

會員設定

☐

設定消費金額
設定消費次數

積分計劃

☐

登記

有*的項目為必須填寫項目，填寫後才可以登記

點擊一下 ☐ 會變成 ☒ 即會員需提供已選項目的資料才可以入會，☐ 默認為不需要

最初默認為關閉

關

☐

開

☐

點擊 後填寫項目內容才會出現

點擊 後填寫的內容會顯示在 內

點擊 後填寫項目內容才會出現

點擊 後可刪除該項目內容

可選類別包括飲食、美容、服裝、飾物、娛樂、個人服務、教育、其他

選擇開啟才會顯示，沒有填寫默認為0，兩個都沒填寫默認為關閉

點擊從左邊彈出

- 我的檔案
- 系統通知
- 我要發佈
- 我的會員
- 更改密碼
- 我要分享
- 登出

會員APP

系統通知

我要發佈

我的會員



XXX 想要加入成為你的會員

接納



XXXXXX 剛發佈了更新



XXX 已經成為你的會員

商戶登入後就是系統通知

會員APP

我的檔案

商號： 2468

店名：

地址：

電話：

電郵：

類別：

簡介：



會員提供資料

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 姓名 | <input type="checkbox"/> 性別 |
| <input type="checkbox"/> 電話 | <input type="checkbox"/> 地址 |
| <input type="checkbox"/> 郵箱 | <input type="checkbox"/> 出生日期 |

會員設定：

- 設定消費金額
- 設定消費次數

積分計劃：

更新檔案

點擊頭像，可上傳圖片
修改頭像


點擊編輯框
可以直接編輯
點擊“更新”
保存修改的信息

按照註冊
成為商戶
的次序
+2000


更新資料並返
回系統通知

所有通知以不同顏色作為區別已閱讀及未閱讀兩個狀態

所有更新通知，在個別用戶閱讀後才排在該用戶的未讀通知之後，其他用戶均顯示為未閱讀的狀態



如果商戶會員設定和積分計劃均選擇為關閉狀態的話，按 **接納** 則自動轉為



所有會員通知只需任何一個管理或行政接納後就可以排在所有未讀通知之後，其他用戶均顯示為已閱讀的狀態

會員APP

通知

我要發佈

我的會員



XXX 想要加入成為你的會員

接納



XXXXX 剛發佈了更新




XXX 已經成為你的會員

如果商戶會員設定為關閉而積分計劃為開啟狀態的話，按

接納

 除了自動轉為



XXX 已經成為你的會員

外，更會彈出小彈窗

×

XXX成為了
你的會員!
請為他添加
分

確定





如果商戶會員設定為開啟狀態的話，按

接納


則會出現



的已閱讀的通知，並按照設定彈出小彈窗



所有符合入會資格的用户，都會出



的已閱讀的通知

會員APP

通知 我要發佈 我的會員

+

最多300字

發佈

8日前發佈

20日前發佈

點擊+可以加入照片

顯示商戶頭像，點擊+可以加入頭像照片

照片

發佈優惠及新產品，按發表時序排列，最新的排在最上面

會員APP

通知

我要發佈

我的會員

XXX

XXX

狀態：已成為會員

XXX

狀態：申請中

累計消費 350元

累計消費 3次

XXX

狀態：已成為會員

累積積分：450

添加積分

XXX

狀態：已成為會員

累積積分：1450

添加積分

輸入會員姓名/
暱稱搜索會員

基本資料

狀態：已成為會員

基本資料

狀態：申請中

累計消費 350元

累計消費 3次

基本資料

狀態：已成為會員

累積積分：450

添加積分

基本資料按照商戶要求用戶提供的資料顯示，如商戶在設定時沒有要求會員提供其他資料的話則只顯示暱稱

積分計劃為關閉狀態的情況

還沒合乎會員設定的情況

點擊
會彈出

點擊
會彈出

XXX消費了 元

確定

XXX消費了1次

確定

積分計劃為開啟狀態的情況

請為XXX添加分

確定

會員APP

更改密碼

目前的密碼

新密碼

重新輸入新密碼

更改密碼

取消

更改密碼並返回系統通知

返回系統通知

點擊從左邊彈出

會員登入後就是優惠資訊

- 我的檔案
- 優惠資訊
- 我的商戶
- 更改密碼
- 我要分享
- 登出

會員APP

優惠資訊

加入會員

我的商戶

ABC CAFÉ
會員10% OFF

分享好友

查看詳情

DEF美容
新產品 會員優先試

分享好友

查看詳情

ABC CAFÉ (商戶名稱)
會員10% OFF (標題)

XXXXXX (具體信息)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

分享好友

- 點擊“詳情”，查看具體優惠信息
- 點擊”分享好友“，將優惠信息分享至其他SNS平台

- 點擊商戶頭像
查看商戶資料
- 點擊“查看地圖“，直接導航到google地圖
- 如果尚未成為會員，則顯示“申請中”

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX

申請中

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX

已成為會員

會員APP

優惠資訊

加入會員

我的商戶

輸入商戶號碼

加入

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX
消費滿五次
即可成為會員
入會時提交姓名、電話、
性別、地址

申請入會

如果用戶滿足商戶
需要其提供的用戶信息

商戶要求你提供下列資料
姓名 電話
性別 地址

同意

不同意

點擊同意，提示“申請提交成功”

申請提交成功

確定

按鈕變成“申請中”

申請中...

若該用戶不是會員
且該商戶有入會條件

- 用紅色字體顯示入會條件
- 下方按鈕示“申請入會”

如果用戶尚未滿足商戶
需要其提供的用戶信息

則無法點擊申請入會
必須先輸入所需信息并提交

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX
消費滿五次
即可成為會員
入會時提交姓名、電話、
性別、地址

補全資料
即可入會

申請入會

點擊“補全資料 即可入會”
跳轉至“我的檔案頁面”

會員APP

優惠資訊

加入會員

我的商戶

輸入商戶號碼

加入

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX

申請入會

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX

已成為會員

若該用戶不是會員
且該商戶沒有入會條件


- 下方按鈕顯示“申請入會”
- 點擊按鈕後
提示“申請提交成功”

申請提交成功

確定

按鈕變為“已成為會員”

- 我的檔案
- 優惠資訊
- 我的商戶
- 更改密碼
- 我要分享
- 登出



若該商戶沒有積分制度
成為會員之後
顯示“已成為會員”

查看地圖

名稱：XXXX
電話：XXXX
地址：XXXX
郵箱：XXXX

已成為會員

若該商戶有會員要求
並且用戶沒有達成
顯示“申請中...”
並展示申請進度

若該用戶已成為會員
並且商戶有積分制度
顯示“已成為會員”
並展示累計積分

- 我的檔案
- 優惠資訊
- 我的商戶
- 更改密碼
- 我要分享
- 登出

會員APP

我的檔案

姓名：

暱稱：

性別：

出生日期：

電話：

地址：

更新檔案



點擊頭像，可上傳圖片
修改頭像

沒有填寫暱稱
就默認為
XXXX(郵箱的
註冊名)

點擊編輯框
可以直接編輯
點擊“更新”
保存修改的信息

下拉菜單，
可選男女

- 商戶收到邀請會有**PUSH NOTIFICATION**
- 要限制商戶發佈只可每週進行一次