

Métodos de la Clase HtmlHelper

Nombre	Descripción
Action (String)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
Action (String, Object)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado con los parámetros especificados y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
Action (String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
Action (String, String)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando el nombre del controlador especificado y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
Action (String, String, Object)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y nombre de controlador y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
Action (String, String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y nombre de controlador y devuelve el resultado como una cadena HTML. (Definido por ChildActionExtensions)
ActionLink (String, String)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, Object, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)

ActionLink (String, String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, RouteValueDictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, String)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, String, Object, Object Connecticut)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, String, RouteValue Dictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, String, String, String, String, Object, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
ActionLink (String, String, String, String, String, String, RouteValueDictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
BeginForm ()	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. El formulario utiliza el método POST, y la petición es procesada por el método de acción para la vista. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta e incluye los valores de ruta en el atributo de acción. El formulario utiliza el método POST, y la petición es procesada por el método de acción para la vista. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta e incluye los valores de ruta desde el valor de ruta de Dictionary en el atributo de acción. El formulario utiliza el método POST, y la petición es procesada por el método de acción para la vista. (Definido por FormExtensions.)
BeginForm (String, String)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción al controlador y acción especificada. El formulario utiliza el método POST. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción al controlador y acción especificada. El formulario utiliza el método HTTP especificado. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, FormMethod, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción al controlador y acción especificada. El formulario utiliza el método HTTP especificado e incluye los atributos de HTML a partir de un Dictionary. (Definido

	por FormExtensions)
BeginForm (String, String, FormMethod, Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción al controlador y acción especificada. El formulario utiliza el método HTTP especificado e incluye los atributos HTML. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta, y establece la etiqueta de acción a los valores del controlador, de acción, y la ruta especificados. El formulario utiliza el método POST. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, Object, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción a los valores del controlador, de acción, y la ruta especificados. El formulario utiliza el método HTTP especificado. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, Objects, FormMethod, Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta y establece la etiqueta de acción a los valores del controlador, de acción, y la ruta especificados. El formulario utiliza el método HTTP especificado e incluye los atributos HTML. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta, y establece la etiqueta de acción al controlador especificado, acción, y los valores de ruta del Dictionary. El formulario utiliza el método POST. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, RouteValueDictionary, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta, y establece la etiqueta de acción al controlador especificado, acción, y los valores de ruta del Dictionary. El formulario utiliza el método HTTP especificado. (Definido por FormExtensions)
BeginForm (String, String, RouteValueDictionary, FormMethod, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta, y establece la etiqueta de acción al controlador especificado, acción, y los valores de ruta del Dictionary. El formulario utiliza el método HTTP, e incluye los atributos de HTML del Dictionary. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario

	envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, FormMethod, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, FormMethod, Objects)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, Objects, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, Objects, FormMethod, Object)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, RouteValueDictionary, FormMethod)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
BeginRouteForm (String, RouteValueDictionary, FormMethod, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Escribe una etiqueta de apertura <form> a la respuesta. Cuando el usuario envía el formulario, la solicitud será procesada por el objetivo ruta. (Definido por FormExtensions)
CheckBox (String)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla de verificación utilizando el

	asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por InputExtensions)
CheckBox (String, Boolean)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario, y un valor para indicar si se selecciona la casilla de verificación. (Definido por InputExtensions)
CheckBox (String, Boolean, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla de verificación utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, un valor que indica si se selecciona la casilla de verificación, y los atributos de HTML. (Definido por InputExtensions)
CheckBox (String, Boolean, Object)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario, un valor que indica si se selecciona la casilla de verificación, y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
CheckBox (String, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
CheckBox (String, ObjectConnecticut)	Sobrecarga. Devuelve un elemento de entrada casilla usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
Display (String)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por una expresión de cadena. (Definido por DisplayExtensions)
Display (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por una expresión de cadena, utilizando los datos de vista adicionales. (Definido por DisplayExtensions)
Display (String, String)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla especificada. (Definido por DisplayExtensions)
Display (String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando los datos de vista adicionales de plantilla y especificado. (Definido por DisplayExtensions)
Display (String, String, String)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla especificada y un ID de campo HTML. (Definido por DisplayExtensions)

Display (String, String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla especificada, HTML del ID de campo, y ver datos adicionales. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel ()	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel (Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo utilizando los datos de vista adicionales. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel (String)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo usando la plantilla especificada. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel (String , Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo utilizando los datos de vista adicionales de plantilla y especificado. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel (String , String)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo usando la plantilla especificada y HTML campo ID. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayForModel (String , String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el formato HTML para cada propiedad en el modelo utilizando la plantilla especificada, un ID de campo HTML, y ver datos adicionales. (Definido por DisplayExtensions)
DisplayName (String)	Obtiene el nombre de visualización. (Definido por DisplayNameExtensions)
DisplayNameForModel ()	Obtiene el dibiselar nombre para el modelo. (Definido por DisplayNameExtensions)
DisplayText (String)	Devuelve el formato HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión especificada. (Definido por DisplayTextExtensions)
DropDownList (String)	Sobrecarga. Devuelve un elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, IEnumerable <SelectList Elemento>)	Sobrecarga. Devuelve un elemento select de selección única usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los elementos de la lista especificados. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, Enumerable <SelectList Element>, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista especificados, y los atributos HTML especificados. (Definido por SelectExtensions)

DropDownList (String, IEnumerable <SelectList Element>, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista especificados, y los atributos HTML especificados. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, IEnumerable <SelectList Element>, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista especificados, y una etiqueta de opción. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, IEnumerable <SelectList Element>, Cordel, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista especificados, una etiqueta de opción, y los atributos HTML especificados. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, IEnumerable <SelectList Element>, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista especificados, una etiqueta de opción, y los atributos HTML especificados. (Definido por SelectExtensions)
DropDownList (String, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento select de selección única usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y una etiqueta de opción. (Definido por SelectExtensions)
Editor (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión. (Definido por EditorExtensions)
Editor (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de HTML para cada propiedad en el Objet que está representado por la expresión, utilizando datos de vista adicionales. (Definido por EditorExtensions)
Editor (String, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla especificada. (Definido por EditorExtensions)
Editor (String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando el plantilla especificada y ver datos adicionales. (Definido por EditorExtensions)
Editor (String, String, String, String)	Sobrecarga. Devuelve un Element0 de entrada HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla y el nombre de campo HTML. (Definido por EditorExtensions)

Editor (String, String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Element0 de entrada HTML para cada propiedad del Objet que está representado por la expresión, utilizando la plantilla especificada, el nombre del campo HTML, y ver datos adicionales. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel ()	Sobrecarga. Devuelve un Element0 input de HTML para cada propiedad en el modelo. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel (Object)	Sobrecarga. Devuelve un Element0 input de HTML para cada propiedad en el modelo utilizando los datos de vista adicionales. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input de HTML para cada propiedad en el modelo utilizando la plantilla especificada. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Element0 input de HTML para cada propiedad en el modelo utilizando los datos de vista adicionales de plantilla y especificado. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel (String, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input de HTML para cada propiedad en el modelo, utilizando el nombre de la plantilla y el nombre de campo HTML. (Definido por EditorExtensions)
EditorForModel (String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input de HTML para cada propiedad en el modelo, utilizando el nombre de la plantilla, el nombre del campo HTML, y ver datos adicionales. (Definido por EditorExtensions)
EndForm ()	Renders la etiqueta de cierre </ form> a la respuesta. (Definido por FormExtensions)
Hidden (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input Hidden utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por InputExtensions)
Hiddens (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input Hidden usando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario, y el valor. (Definido por InputExtensions)
Hidden (String, Object, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input Hidden utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
Hidden (String, Object, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento input Hidden utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
Id (String)	Obtiene el ID del HtmlHelper String. (Definido por NameExtensions)
IdForModel ()	Obtiene el ID del HtmlHelper String. (Definido por NameExtensions)
Label (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
Label (String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)

Label (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
Label (String, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada utilizando el texto de la etiqueta. (Definido por LabelExtensions)
Label (String, String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
Label (String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel ()	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representada por el modelo. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel (IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel (Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada utilizando el texto de la etiqueta. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel (String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
LabelForModel (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de etiqueta HTML y el nombre de propiedad de la propiedad que está representado por la expresión especificada. (Definido por LabelExtensions)
ListBox (String)	Sobrecarga. Devuelve una selección múltiple de selección de Elemento utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por SelectExtensions)
ListBox (String, IEnumerable <SelectListItem>)	Sobrecarga. Devuelve una selección múltiple de selección de Elemento mediante el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los Elementos de la lista especificados. (Definido por SelectExtensions)
ListBox (String, IEnumerable <SelectListItem>,	Sobrecarga. Devuelve una selección múltiple de los Elementos de selección utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, los Elementos de la lista

IDictionary <String, Object>)	especificados, y la especificación de los atributos HTML. (Definido por SelectExtensions)
ListBox (String, IEnumerable <SelectListItem>, Object)	Sobrecarga. Devuelve una selección múltiple de selección de Elemento mediante el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los Elementos de la lista especificados. (Definido por SelectExtensions)
Nombre (String)	Obtiene el nombre completo campo HTML para el Objet que está representado por la expresión. (Definido por NameExtensions)
NameForModel ()	Obtiene el nombre completo campo HTML para el Objet que está representado por la expresión. (Definido por NameExtensions.)
Parctal (String)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada como una cadena en HTML codificado. (Definido por PartialExtensions)
Parctal (String, Object)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada como una cadena en HTML codificado. (Definido por PartialExtensions)
Partial (String, Object, ViewDataDictionary)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada como una cadena en HTML codificado. (Definido por PartialExtensions)
Partial (String, ViewDataDictionary)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada como una cadena en HTML codificado. (Definido por PartialExtensions)
Password (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de la Password utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por InputExtensions)
Password (String, Object, InputExtensions)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de la Password utilizando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario, y el valor. (Definido por InputExtensions)
Password (String, Object, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de la Password utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
Password (String, Object, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de la Password utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
RadioButton (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)
RadioButton (String, Object, Boolean)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)

RadioButton (String, Object, Boolean, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)
RadioButton (String, Object, Boolean, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)
RadioButton (String, Object, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)
RadioButton (String, Object, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de botón de radio que se utiliza para presentar las opciones que se excluyen mutuamente. (Definido por InputExtensions)
RenderAction (String)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderAction (String, Object)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderAction (String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Invoca el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderAction (String, String)	Sobrecarga. Inicia el método de acción secundario especificado usando el nombre del controlador especificado y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderAction (String, String, Object)	Sobrecarga. Inicia el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y nombre de controlador y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderAction (String, String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. Inicia el método de acción secundario especificado usando los parámetros especificados y nombre de controlador y hace que la línea resultado en la vista padre. (Definido por ChildActionExtensions)
RenderPartial (String)	Sobrecarga. Hace que la vista parcial especificado utilizando el ayudante HTML especificado. (Definido por RenderPartialExtensions)
RenderPartial (String, Object)	Propiedad del modelo establecido en el modelo especificado. (Definido por RenderPartialExtensions)

RenderPartial (String, Object, ViewDataDictionary)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada, en sustitución de la propiedad ViewData de la vista parcial con el ViewDataDictionary Objet especificado y establece la propiedad de modelo de los datos de visualización para el modelo especificado. (Definido por RenderPartialExtensions)
RenderPartial (String, ViewDataDictionary)	Sobrecarga. Representa la vista parcial especificada, en sustitución de su propiedad ViewData con el ViewDataDictionaryObjet especificado. (Definido por RenderPartialExtensions)
RouteLink (String, Object, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, Object, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, RouteValueDictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, String)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, Object, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, RouteValueDictionary)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, RouteValueDictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, String, String, String, Object)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
RouteLink (String, String, String, String, String, RouteValueDictionary, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. (Definido por LinkExtensions)
TextArea (String)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por TextAreaExtensions.)
TextArea (String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y los atributos HTML especificados. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML

	especificado y atributos HTML. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, String)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario y el contenido del texto. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el contenido del texto y los atributos HTML especificados. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, String, Int32, Int32, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el contenido del texto, el número de filas y columnas, y los atributos HTML especificados. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, String, Int32, Int32, Object)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el contenido del texto, el número de filas y columnas, y los atributos HTML especificados. (Definido por TextAreaExtensions)
TextArea (String, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve el Elemento textarea especificado utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el contenido del texto y los atributos HTML especificados. (Definido por TextAreaExtensions)
TextBox (String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de texto utilizando el asistente de HTML especificado y el nombre del campo de formulario. (Definido por InputExtensions)
TextBox (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de texto utilizando el ayudante HTML especificado, el nombre del campo de formulario, y el valor. (Definido por InputExtensions)
TextBox (String, Object, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de texto utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
TextBox (String, Object, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de introducción de texto utilizando el asistente de HTML especificado, el nombre del campo de formulario, el valor y los atributos HTML. (Definido por InputExtensions)
TextBox (String, Object, String)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de texto. (Definido por InputExtensions)
TextBox (String, Object, String, IDictionary <String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de texto. (Definido por InputExtensions)

TextBox (String, Object, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve un Elemento de entrada de texto. (Definido por InputExtensions)
Validate (String)	Recupera los metadatos de validación para el modelo especificado y aplica cada regla al campo de datos. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions.)
ValidationMessage (String, IDictionary<String, Object>, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error de la entrada especificada en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, Object)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, Objects, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error de la entrada especificada en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String, IDictionary<String, Object>, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error de la entrada especificada en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String, Object)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error para el campo especificado en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String, Object, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error de la entrada especificada en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationMessage (String, String, String)	Sobrecarga. Muestra un mensaje de validación si existe un error de la entrada especificada en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary ()	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)

ValidationSummary (Boolean)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary muestra opcionalmente Objet y sólo errores de nivel de modelo. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, String)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary muestra opcionalmente Objet y sólo errores de nivel de modelo. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, Cordel, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary muestra opcionalmente Objet y sólo errores de nivel de modelo. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, Cordel, IDictionary<String, Object>, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, String, Object)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary muestra opcionalmente Objet y sólo errores de nivel de modelo. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, String, Object, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (Boolean, String, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String, IDictionary<String, Object>)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación que se encuentran en el ModelStateDictionary Objet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String, IDictionary<String, Object>, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String, Object)	Sobrecarga. Devuelve una lista desordenada (Elemento ul) de mensajes de validación en el ModelStateDictionaryObjet. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String, Object, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
ValidationSummary (String, String)	Sobrecarga. (Definido por ValidationExtensions)
Valor (String)	Sobrecarga. Proporciona un mecanismo para crear la marcado HTML personalizado compatibles con los aglutinantes y plantillas modelo ASP.NET MVC. (Definido por ValueExtensions)
Valor (String, String)	Sobrecarga. Proporciona un mecanismo para crear la marcado HTML personalizado compatibles con los

	aglutinantes y plantillas modelo ASP.NET MVC. (Definido por ValueExtensions)
ValueForModel ()	Sobrecarga. Proporciona un mecanismo para crear la marcado HTML personalizado compatibles con los aglutinantes y plantillas modelo ASP.NET MVC. (Definido por ValueExtensions)
ValueForModel (String)	Sobrecarga. Proporciona un mecanismo para crear la marcado HTML personalizado compatibles con los aglutinantes y plantillas modelo ASP.NET MVC. (Definido por ValueExtensions)