

## -Design Hotels-

### <Header>

-화면크기 1100 에서 헤더 모달창 왼쪽에서 오른쪽으로 나타난다.

### <Section1\_Video>

-비디오 박스 높이와 창높이를 같게 설정

-비디오 가로크기와 세로크기를 비디오박스(창크기) 보다 작으면 비디오박스와 같거나 크게 설정한다.

-margin 값으로 비디오 수직과 수평을 가운데로 정렬한다.

### <Section3\_VideoGallery>

-각 동영상에 마우스 오버시 동영상 일시정지 되고 캡 화면 나타난다.

-비디오갤러리의 탭메뉴 클릭시 해당 동영상 필터링.

-Load More 버튼 클릭시 나머지 동영상이 나타난다.

-비어있는 칸에는 텍스트가 나타나도록 한다.

### <Footer>

- 화면크기 1100 에서 푸터메뉴 아코디언메뉴로 변경

- 메뉴버튼 클릭 토글슬라이드로 구현

### <Section1\_Video\_js>

```
$(function(){  
    var winH = $(window).innerHeight();           //창의높이  
    var winW = $(window).innerWidth();           //창너비  
    var vidH = $('#mainVideo').innerHeight();    //비디오높이  
    var vidW = $('#mainVideo').innerWidth();     //비디오너비  
    var videoPlay = 'on';                        //기본은 켜진(on)상태  
    var soundMuted = 'off';                      //기본은 꺼진(off)상태  
  
    //비디오 자동 재생 제어 autoplay=true(자동재생함) , autoplay=false(자동재생안함)  
    // $('#mainVideo').get(0).autoplay = false ; //배경이나 포스터 보인다. 비디오는 안보인다.  
    $('#mainVideo').get(0).pause();             //비디오 중지 //비디오거 보이고 정지상태  
    $('#mainVideo').get(0).play();              //비디오 재생  
    $('#mainVideo').get(0).loop = 1 ;           //비디오 재생 loop=1 Repeat(연속재생)  
    $('#mainVideo').get(0).playbackRate = 1.3;  //1.3 배속  
    $('#mainVideo').get(0).playbackRate = 2.5;  //2.5 배속  
    $('#mainVideo').get(0).currentTime = 35;    //실행위치를 끝으로 이동
```

```

$('#mainVideo').get(0).autoplay = true ; //호환성 때문에 코딩
$('#mainVideo').get(0).loop = false ; //비디오 재생 loop=0 Once(한번)
$('#mainVideo').get(0).playbackRate = true; //배속 기본 1 배속 (0.1, 0.5, ... 1, 1.2, 1.4, 2, 3...)
$('#mainVideo').get(0).muted = true; //소리끄기 켜기 false

setInterval(videoResizeFn, 100);

$(window).resize(function(){
    videoResizeFn();
});

function videoResizeFn(){
    winH = $(window).innerHeight(); //969    winW = $(window).innerWidth();
    vidH = $('#mainVideo').innerHeight(); //1080    vidW = $('#mainVideo').innerWidth();

    //1. 비디오박스높이=창높이 : 기본으로 창높이로 설정 너비 100%
    뷰박스(Video ViewBox)
    $('#section1-main-video').css({ width:100+'%', height: winH });

    //2. 비디오 가로크기와 세로크기를 비디오박스(창크기) 보다 작으면 비디오박스와 같거나 크게 설정한다.
    if( winH > vidH ){ //창높이보다 비디오높이가 작으면
        $('#mainVideo').css({ width:'auto', height: winH })
    }

    if( winW > vidW ){ //창너비보다 비디오너비가 작으면
        $('#mainVideo').css({ width: winW, height: 'auto' })
    }

    //3. (비디오높이-창높이)/2= -마진탑값 : 비디오 수직 가운데 정렬
    // (비디오너비-창너비)/2= -마진레프트값 : 비디오 수평 가운데 정렬
    $('#mainVideo').css({marginTop: (winH-vidH)/2, marginLeft: (winW-vidW)/2 }); //-55.5=(969-
1080)/2

}

//watchagainBt 가운데 둥근버튼 클릭 이벤트 재생
$('.watchagainBt').on({
    click: function(){
        videoPlay = 'on';
        $('#mainVideo').get(0).play(); //비디오 재생
        $('.playPuselconBt').find('img').attr('src','img/icon-player-pause.png'); // || 중지
    }
});

```

이미지로 변경 됨

```
$('.section1-watch-again').hide(); //가운데 둥근 아이콘이 숨김  
$('.section1-next-section').hide(); //아래 다음 버튼 나타남
```

```
}
```

```
});
```

```
//videoPlay='on' || videoPlay='off' 비디오 제어 Toggle 버튼 (플레이(on)/일시정지(off)
```

```
$('.playPuselconBt').on({
```

```
click: function(){
```

```
if( videoPlay === 'on' ){ //비디오가 켜진 상태라면
```

```
    //비디오를 끈다(off)
```

```
    videoPlay = 'off';
```

```
    $('#mainVideo').get(0).pause(); //비디오 일시정지
```

```
    //아이콘 이미지 변경 플레이 이미지 삼각형
```

```
    $(this).find('img').attr('src','img/icon-player-play.png'); //플레이 이미지
```

로

변경 됨

```
}
```

```
else{
```

```
    videoPlay = 'on';
```

```
    $('#mainVideo').get(0).play(); //비디오 재생
```

```
    $(this).find('img').attr('src','img/icon-player-pause.png'); //중지 이미
```

지로 변경 됨

```
    $('.section1-watch-again').hide(); //가운데 둥근 아이콘이 숨김
```

```
    $('.section1-next-section').hide(); //아래 다음 버튼 나타남
```

```
}
```

```
}
```

```
});
```

```
//soundMuted='on' || soundMuted='off' 사운드 토글 Toggle 버튼 켜기(on)/끄기(off) )
```

```
$('.mutedIconBt').on({
```

```
click: function(){
```

```
if( soundMuted === 'off' ){
```

```
    soundMuted = 'on';
```

```
    $('#mainVideo').get(0).muted = false; //소리 켜기
```

```

        $(this).find('i').attr('class','icon-oe icon-oe-player-volume'); //소리 켜진
아이콘으로변경
    }
    else{
        soundMuted = 'off';
        $('#mainVideo').get(0).muted = true; //소리 끄기
        $(this).find('i').attr('class','icon-oe icon-oe-player-volume-no'); //소리
꺼진 아이콘으로 변경
    }

    //Muted 확인
    // console.log( $('#mainVideo').get(0).muted );
}

});

//비디오가 재생되는 순간 순간을 체크해야 하기에 타이머가 필요하다.
//현재 진행중인 비디오길이(시간) 확인 currentTime 메소드 초단위 시간
//전체 비디오길이(시간) 확인 duration 메소드 초단위 시간
//비디오 정지를 확인 ended 메소드 종료시 true 반환 재생시 false 반환

//비디오가 정지되면 가운데 section1-watch-again 둥근 아이콘이 나타나고
//비디오가 재생되면 가운데 section1-watch-again 둥근 아이콘이 감춰진다
//비디오 재생 아이콘으로 이미지변경 삼각형 아이콘

setId = setInterval(videoTimeCountFn,100);

function videoTimeCountFn(){
    // console.log( '현재진행 비디오시간 : ' + $('#mainVideo').get(0).currentTime );
    // console.log( '전체 비디오 시간 길이 : ' + $('#mainVideo').get(0).duration ); //37.44 // console.log( '비디오 정지
여부 : ' + $('#mainVideo').get(0).ended );

    if( $('#mainVideo').get(0).ended == true ){ //비디오가 정지되면
        // if( $('#mainVideo').get(0).currentTime == ($('#mainVideo').get(0).duration) ){ //비디오 가 정지되면
            $('.section1-watch-again').show(); //가운데 둥근 아이콘이 나타남
            $('.section1-next-section').show(); //아래 다음 버튼 나타남
            // $('#mainVideo').get(0).currentTime = $('#mainVideo').get(0).duration; //

            // $('#mainVideo').get(0).pause();

        //비디오 꺼진 상태임을 변수와 아이콘 변경 videoPlay = 'off';
        $('.playPuaselconBt').find('img').attr('src','img/icon-player-play.png');
        clearInterval( setId );
    }
}

```

```
//다음섹션
$('.nextsectionBt').on({
    click: function(){
        $('html,body').stop().animate({scrollTop: $('#section2').offset().top }, 600,'swing');
    }
});
```

```
});//videoControl.js
```