




Bu ammalarni bajarishdan avval printerni tokga ulab usb orqali kompyuterga ulang!!!




Mana shu yuklab olingan faylni ichiga kiramiz




Shu oyna ochiladi (Извлечь) tugmasi bosiladi




Keyin (Компьютер) ga kirib u yerdan (Локальный диск C ) diskga kiriladi  
va printer dagan faylning ichiga kiriladi




Mana yuklab olgan faylimiz shu yerga (Извлечь) qilindi




Faylning ichidan shunday oyna ochiladi va u yerdan uning put manzili olinadi




Put manzilni (Копировать) qilinadi yoki (Ctrl+C) klavishi bosiladi




(Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройства и принтеры) tugmasini bosiladi




Buyerda (Устройства и принтеры) ga bosasiz




Bu yerda (Добавит локальный принтер) ga bosiladi




Keyin (Использовать существующий порт) degan joyga (usb003) yoki (usb002) kirtasiz




Bu oynada (Установить с диска) ga kirasiz



Bu oynada (Обзор) tugmasiga kirasiz




Bu oynada printerning driverni ko'rsatib yuborish kerak




Ko'rsatib yuborgandan so'ng (Открыть)






Bu yerda (TSC TTP-245) tanlanadi




Keyin (Далее) tugmasi bosiladi







Keyin bu oyna ochiladi (Все равно установить этот драйвер)ga bosasiz




Bu oynada (Нет общего доступа к этому принтеру) ga to'chka qo'yiladi




Keyin Sichqonchanning o'ng tomonini bosiladi va ilova ochiladi uyerdan (свойства принтера) tugmasi tanlanadi sichqonchanning chap tarafi bosiladi



Bu oyna ochiladi (Порты) oynasiga otiladi



Bu oynada ro'yxatidan pastga tushiladi va (USB002) yoki (USB003) tanlanadi. Keyin (Ok) tugmasi bosiladi  
 Drayver o'rnatildi



So'ngra (Пуск) tugmasi bosiladi va u yerdan (Устройства и принтеры) tugmasini bosiladi va u shunday holatda bo'lsa drayver to'g'ri o'rnatilgan