

ربات اشتراک فایل

ربات اشتراک فایل جهت ساخت و مدیریت پست های یک کانال میباشد. این ربات از انواع فایل ها در تلگرام پشتیبانی میکند

امکانات ربات

- ایجاد پست در انواع مختلف با بنر های متفاوت و کپشن های متفاوت
- افزودن کانال قفل (حداکثر ۵ کانال)
- حذف کانال قفل
- افزودن مدیر
- حذف مدیر
- تنظیم و بهوک
- حذف و بهوک
- ارسال پیام سراسری به اعضا ربات
 - ارسال پیام بصورت متنی
 - ارسال پیام های از پیش ایجاد شده (از طریق فووراد کردن)
 - ساخت پیام سراسری به همراه لینک
- افزودن کانال فووراد پست ها
- تغییر کانال فووراد پست ها
- حذف کانال فووراد پست ها

نحوه نصب ربات

برای نصب ربات :

۱. ابتدا فایل هارو بصورت کامل در پوشه مد نظر هاست خود آپلود کنید
۲. یک دیتابیس جدید با نام دیتابیس و نام کاربری ایجاد کنید
۳. فایل database.sql را در دیتابیس ساخته شده ایمپورت کنید
۴. مشخصات دیتابیس خود را در آدرس application/config/database.php وارد کنید

```
'hostname' => 'localhost',  
'username' => '  
'password' => '  
'database' => ' ',
```

۵. آدرس دامنه اینترنتی خود به همراه پوشه ای که ربات در آن قرار دارد را در فایل application/config/config.php وارد کنید (اگر ربات داخل پوشه قرار دارد)

```
$config['base_url'] = '';
```

۶. مشخصات زیر را در دیتابیس جدول options به نسبت اطلاعات خود تغییر دهید

+ Options					
		id	option_name	option_value	data
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	1	send_broadcast_message	0	{"type":0,"message":null,"block_count":0,"count_al...
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	2	fist_last_messageID_in_channel	1	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	3	admins_robot	1	[000000000]
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	4	forward_channel	1	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	5	bot_id	1	botID
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	6	channel_lock_robot	1	NULL
<input type="checkbox"/>	Edit Copy Delete	7	bot_token_code	1	TOKEN

مقدار data در رکورد bot_id آیدی ربات با بدون @ بنویسید

مقدار data در رکورد admins_robot آیدی مدیر اصلی که از ربات [showmyinfobot@](#) دریافت کرده اید را قرار دهید (در نظر داشته باشید حتما مقدار را جای 000000000 قرار دهید بین ([

مقدار data در رکورد bot_token_code را هم توکن ربات را قرار دهید

۷. پس از انجام تمام مراحل بالا میتوانید با آدرس اینترنتی خودتون بعلاوه آدرس DOMAIN.COM/bot/setWebhook وبهوک ربات را تنظیم کنید و ربات در حالت آماده به کار قرار خواهد گرفت

۸. پس از انجام تمامی مراحل بالا برای فعال شدن پیام سراسری ربات باید به cron در هاست خود با آدرس زیر هر دقیقه یکبار ایجاد کنید

```
/home/user/public_html/index.php Cron send_broadcast_message
```

**** در صورتی که به هر دلیل مشکلی برای ربات پیش آمد شما میتوانید با استفاده از آدرسی که در ادامه قرار میدهم وبهوک ربات را ریست کنید DOMAIN.COM/bot/setFakeWebhook و پس از آن مجدد با استفاده از آدرس DOMAIN.COM/bot/setWebhook مجدد وبهوک ربات را فعال سازی کنید ****

برای مشاهده دمو ربات این آدرس را مشاهده کنید.