



RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE

OUTIL SMS GO Dédicace : installation et utilisation

v 1.1 - Juillet 2010
Dernière modification le 1 juillet 2010

Table des matières

1/ Installation	2
2/ Modifier des informations personnelles	8
2/1 Modifier les informations relatives à la connexion à la base de données	9
2/2 Modifier les informations relatives à la connexion à l'administration	12
3/ Utilisation	14
Explication de l'interface	15

1/ Installation


uniquement sur un serveur php/mysql

Après l'avoir téléchargé, il suffit de décompresser l'archive en local (sur votre ordinateur) puis de le transférer via ftp dans un répertoire web du serveur où est stocké votre site, par exemple :

<http://mondomaine/smsgo/> (ce qui revient à copier/coller le dossier smsgo décompressé dans le répertoire 'www' ou 'htdocs' de votre serveur, bref, le répertoire qui contient tous les autres).

Autre exemple : <http://mondomaine/admin/smsgo/> (ce qui revient à copier/coller le dossier smsgo décompressé dans le répertoire 'admin' placé dans le répertoire 'www' ou 'htdocs' de votre serveur, bref, le répertoire qui contient tous les autres)

Accédez à cette URL par votre navigateur, vous obtiendrez cette première page :



Cliquez sur "Installer l'outil" et procédez à l'installation en renseignant les champs comme il se doit, à savoir :

Page d'installation de l'outil SMS Go Dédicace

RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Installation

Informations d'installation SMS GO Dédicace

Votre serveur*	<input type="text"/>
Nom de votre base de données*	<input type="text"/>
Login de connexion à votre BDD*	<input type="text"/>
Mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="password"/>
Préfixe pour la table sms go	<input type="text" value="rw_"/>
Login de connexion à l'administration*	<input type="text"/>
Mot de passe de connexion à l'administration*	<input type="password"/>
Votre mot clé pour sms Go*	<input type="text"/>

* Champs obligatoires

INFORMATION IMPORTANTE
Voici l'url de réponse que vous devez spécifier dans votre espace admin de Rentabiliweb :
http://localhost/minishop/smsgo/rw_response.php

Valider

Votre serveur : le nom de votre serveur. Cette information vous a été fournie par votre hébergeur ;

Nom de votre base de données : le nom de votre base de données. Cette information vous a été fournie par votre hébergeur ;

Login de connexion : le login que vous utilisez pour accéder à votre base de données (via phpMyAdmin ou tout autre utilitaire de gestion de BDD). Cette information vous a été fournie par votre hébergeur ;

Mot de passe de connexion : le mot de passe associé au login que vous utilisez pour accéder à votre base de données (via phpMyAdmin ou tout autre utilitaire de gestion de BDD). Cette information vous a été fournie par votre hébergeur ;

Préfixe pour les tables sms go : le préfixe qui sera utilisé pour la création de la table qui contiendra les messages qui vous seront envoyés (vous pouvez choisir de garder celui par défaut rw_, ou mettre celui que vous voulez, ou ne pas en mettre du tout) ;

Login de connexion à l'administration : le login qui vous permettra d'accéder à l'interface admin de l'outil smsgo (à déterminer par vos soins) ;

Mot de passe de connexion à l'administration : le mot de passe qui vous permettra d'accéder à l'interface admin de l'outil smsgo (à déterminer par vos soins) ;

Votre mot clé pour sms Go : le mot clé que vous avez choisi pour votre service smsGo (celui que vous avez saisi dans votre section admin du site Rentabiliweb).

Pour installer l'application, il faut que le script puisse ouvrir un fichier en écriture et lecture dans le dossier courant (puisque, lors de l'installation, un fichier, à savoir **rw_config_smsgo.php**, contenant toutes les informations décrites ci-dessus, est créé automatiquement), il faut donc que vous veilliez, en demandant à votre hébergeur si vous ne le savez pas, à savoir si vous avez les droits en écriture et en lecture sur votre base de données.

Note :

Dans votre admin du site rentabiliweb, pour le document smsGo veuillez renseigner l'URL de réponse du genre : **http://mondomaine/smsgo/rw_response.php**

(rw_response.php étant le script qui récupérera les messages et les affichera ou non, selon votre désir, cf. Utilisation).

Cette URL de réponse est fournie automatiquement sous "INFORMATION IMPORTANTE", cf. image ci-dessus.

Une fois les champs correctement remplis, cliquez sur Envoyer : cela crée (selon le **préfixe** choisi) la table :

préfixe_smsgo_live_message (exemple : **rw_smsgo_live_message**)

	Champ	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra
<input type="checkbox"/>	id	int(10)			Non		auto_increment
<input type="checkbox"/>	sms_content	varchar(200)	utf8_unicode_ci		Non		
<input type="checkbox"/>	date_create	datetime			Non	0000-00-00 00:00:00	
<input type="checkbox"/>	validation	int(1)			Non	0	
<input type="checkbox"/>	display	int(1)			Non	0	

- champ id : identifiant int unique pour ce sms ;
- champ sms_content : contenu du message envoyé par le client convertit en grandes lettres ;
- champ date_create : date de réception du sms avec l'heure précise ;
- champ validation : pour savoir si on a déjà traité ce message (égal à 1) ou en attente d'être traité (égal à 0) ;
- champ display : pour savoir si on affiche (égal à 1) ou non (égal à 0) ce message.

Pour qu'un message soit affichable, il faut que les champs validation et display soient égaux à 1.

Si validation égal à 1 et display à 0, c'est qu'on ne veut pas afficher ce message.

Note :

Certains paramètres sont modifiables dans le fichier rw_config_smsgo.php (attention aux paramètres à modifier, faites une sauvegarde du fichier en cours pour ne pas vous tromper).

Si une quelconque erreur devait se produire à l'installation (une fois que vous avez cliqué sur Valider), sachez que **le fichier rw_config_smsgo.php est tout de même créé** (cependant, il existe très peu de chance qu'une erreur se produise car une gestion d'erreurs est intégrée au script d'installation, cf. "Cas d'erreurs" ci-après).

Ainsi, si vous souhaitez le modifier (à cause d'une erreur ou d'un changement de login/mot de passe de connexion à votre base de données par exemple), voici à quoi il ressemble (exemple) :

```
<?php
// tableau de la configuration de l'application
$rw_config = array (
// serveur mysql
'db_host' => 'localhost',
// login de connexion à la Base de données
'db_login' => 'smsgo',
// mot de passe de connexion à la Base de données
'db_password' => 'smsgo',
// nom de la Base de données
'db_name' => 'minishop',
// préfixe des tables
'db_tables_prefix' => 'rw_',
// table des sms go
'db_table_sms' => 'smsgo_live_message',
// login pour la page d'administration
'su_login' => 'francois',
// mot de passe pour la page d'administration
'su_password' => 'francois',
// votre mot clé pour sms go configuré dans l'administration du site rentabiliweb.com pour sms go
'rw_mot_cle' => 'DEDICACE',
// nombre de messages par page afficher dans l'administration
'nbr_message_per_page' => '10',
// installation réussie
'install_ok' => true,
);
?>
```

Pour le modifier, il suffit de remplacer la ou les valeurs que vous souhaitez changer (en veillant à conserver les quotes (')) quand il y en a.

Exemple : votre login et votre mot de passe de connexion à la base de données ont changé pour une raison x ou y, ou vous avez fait une erreur lors de l'installation, il suffit de modifier les valeurs de 'db_login' et 'db_password', ce qui nous donnerait ici (avec comme nouvelles valeurs user_smsgo pour 'db_login' et pass_smsgo pour 'db_password') les lignes suivantes :

```
// login de connexion à la Base de données
'db_login' => 'user_smsgo',
// mot de passe de connexion à la Base de données
'db_password' => 'pass_smsgo'
```

Autre exemple : modifier le nom de la table des messages (nouveau nom : message_sms, pas de préfixe)

Il suffit de remplacer la ligne

```
'db_table_sms' => 'smsgo_live_message',
par celle-ci
'db_table_sms' => 'message_sms',
```

et cette ligne

```
'db_tables_prefix' => 'rw_',
par celle-là
'db_tables_prefix' => ",//attention ! ce sont deux "
```

Assurez vous que le nom de la table des messages dans votre base de données corresponde bien au nouveau nom, sinon des erreurs se produiront.

Vous pouvez aussi certaines informations personnelles par l'interface d'administration, cf. "Modifier des informations personnelles".

Cas d'erreurs

- Une ou plusieurs informations ont été omises

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Installation

Vous devez renseigner un mot de passe de connexion à votre administration
Vous devez renseigner un mot clé pour sms go

Informations d'installation SMS GO Dédicace

Votre serveur*	xxxxxx
Nom de votre base de données*	yyyyyy
Login de connexion à votre BDD*	aaaaaa
Mot de passe de connexion à votre BDD*	bbbbbb
Préfixe pour la table sms go	rw_
Login de connexion à l'administration*	#####
Mot de passe de connexion à l'administration*	
Votre mot clé pour sms Go*	

* Champs obligatoires

INFORMATION IMPORTANTE
Voici l'url de réponse que vous devez spécifier
dans votre espace admin de Rentabiliweb :
http://localhost/minishop/smsgo/rw_response.php

Valider

- Erreur de serveur (le nom du serveur saisi est incorrect)

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Installation

Le nom du serveur est erroné

Informations d'installation SMS GO Dédicace

Votre serveur*	localhoste
Nom de votre base de données*	yyyyyy
Login de connexion à votre BDD*	aaaaaa
Mot de passe de connexion à votre BDD*	bbbbbb
Préfixe pour la table sms go	rw_
Login de connexion à l'administration*	#####
Mot de passe de connexion à l'administration*	cccccc
Votre mot clé pour sms Go*	dddddd

* Champs obligatoires

INFORMATION IMPORTANTE
Voici l'url de réponse que vous devez spécifier
dans votre espace admin de Rentabiliweb :
http://localhost/minishop/smsgo/rw_response.php

Valider

- Erreur de base de données (le nom saisi est incorrect)



RENTABILIWEB
 MONÉTISEUR D'AUDIENCE
 CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Installation

Le nom de votre base de données est invalide

Informations d'installation SMS GO Dédicace

Votre serveur*	localhost
Nom de votre base de données*	yyyyyy
Login de connexion à votre BDD*	msgsgo
Mot de passe de connexion à votre BDD*	msgsgo
Préfixe pour la table sms go	rw_
Login de connexion à l'administration*	#####
Mot de passe de connexion à l'administration*	cccccc
Votre mot clé pour sms Go*	dddddd

* Champs obligatoires

INFORMATION IMPORTANTE
 Voici l'url de réponse que vous devez spécifier
 dans votre espace admin de Rentabiliweb :
http://localhost/minishop/msgsgo/rw_response.php

Valider

- Le login et/ou le mot de passe de connexion à la base de données est (sont) erroné(s)



RENTABILIWEB
 MONÉTISEUR D'AUDIENCE
 CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Installation

Le login de connexion à la BDD et/ou le mot de passe de connexion à la BDD est erroné

Informations d'installation SMS GO Dédicace

Votre serveur*	localhost
Nom de votre base de données*	minishop
Login de connexion à votre BDD*	msgsgo1
Mot de passe de connexion à votre BDD*	msgsgo
Préfixe pour la table sms go	rw_
Login de connexion à l'administration*	#####
Mot de passe de connexion à l'administration*	cccccc
Votre mot clé pour sms Go*	dddddd

* Champs obligatoires

INFORMATION IMPORTANTE
 Voici l'url de réponse que vous devez spécifier
 dans votre espace admin de Rentabiliweb :
http://localhost/minishop/msgsgo/rw_response.php

Valider

2/ Modifier des informations personnelles

Vous avez la possibilité de modifier votre login et/ou votre mot de passe de connexion à l'administration de l'outil msgo, ainsi que la possibilité de modifier votre login et/ou votre mot de passe de connexion à votre base de données, tout ça via l'interface administration de l'outil. Vous pouvez le faire à partir de cette page :

RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Administration

Identification

Login

Mot de passe

Valider

Votre login et votre mot de passe de connexion à votre base de données ont changé ?
[Modifier les informations relatives à la connexion à la base de données](#)

Vous souhaitez modifier votre login et votre mot de passe de connexion à l'administration ?
[Modifier les informations relatives à la connexion à l'administration](#)

Il vous suffit de cliquer sur le lien "Modifier les informations relatives à la connexion à la base de données" pour arriver sur la page qui vous permettra de les modifier (à utiliser uniquement si ces informations ont changé), ou de cliquer sur le lien "Modifier les informations relatives à la connexion à l'administration" pour arriver sur la page qui vous permettra de les modifier.

Il est nécessaire de préciser que si vous étiez encore connecté avec l'ancien login et l'ancien mot de passe de connexion à l'administration, le fait de modifier ses informations vous délogue automatiquement, il faut donc que vous vous reconnectiez une fois retourné sur la page d'identification.

2/1 Modifier les informations relatives à la connexion à la base de données

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à la base de données. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champs réservé à la nouvelle valeur.

Ancien login de connexion à votre BDD*	<input type="text"/>
Ancien mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="password"/>
Nouveau login de connexion à votre BDD*	<input type="text"/>
Nouveau mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="password"/>
* Champs obligatoires	

Valider

Saisissez votre ancien login de connexion à votre base de données ainsi que l'ancien mot de passe de connexion à votre base de données, puis les nouveaux (login et mot de passe de connexion à votre base de données), puis cliquez sur Valider : si aucune erreur n'est détectée, le fichier de configuration de l'outil a été modifié avec vos nouvelles valeurs. Le lien "Retour à l'identification" en haut à droite vous permet de retourner sur la page d'identification quand bon vous semble.

Cas d'erreurs

- Une ou plusieurs informations ont été omises (exemple)

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à la base de données. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champs réservé à la nouvelle valeur.

Vous devez renseigner un login de connexion à votre base de données
Vous devez renseigner un mot de passe de connexion à votre base de données
Vous devez renseigner un nouveau login de connexion à votre base de données
Vous devez renseigner un nouveau mot de passe de connexion à votre base de données

Ancien login de connexion à votre BDD*	<input type="text"/>
Ancien mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="password"/>
Nouveau login de connexion à votre BDD*	<input type="text"/>
Nouveau mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="password"/>
* Champs obligatoires	

Valider

- L'ancien login de connexion à votre base de données est erroné



RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à la base de données. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champ réservé à la nouvelle valeur.

Votre ancien login de connexion à la base de données est incorrect

Ancien login de connexion à votre BDD*	smsgo1
Ancien mot de passe de connexion à votre BDD*	smsgo
Nouveau login de connexion à votre BDD*	xxxxxx
Nouveau mot de passe de connexion à votre BDD*	yyyyyy
* Champs obligatoires	

Valider

- L'ancien mot de passe de connexion à votre base de données est erroné



RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à la base de données. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champ réservé à la nouvelle valeur.

Votre ancien mot de passe de connexion à la base de données est incorrect

Ancien login de connexion à votre BDD*	smsgo
Ancien mot de passe de connexion à votre BDD*	smsgo1
Nouveau login de connexion à votre BDD*	xxxxxx
Nouveau mot de passe de connexion à votre BDD*	yyyyyy
* Champs obligatoires	

Valider

- Le nouveau login et/ou le mot de passe de connexion à votre base de données est erroné



RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

*Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à la base de données. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champ réservé à la nouvelle valeur.*

Le nouveau login
et/ou
le nouveau mot de passe de connexion à la base de données
ne semble(nt) pas être correct(s)
Erreur sql 1045 : Access denied for user 'xxxxxx'@'localhost' (using password: YES)

Ancien login de connexion à votre BDD*	<input type="text" value="smsgo"/>
Ancien mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="text" value="smsgo"/>
Nouveau login de connexion à votre BDD*	<input type="text" value="xxxxxx"/>
Nouveau mot de passe de connexion à votre BDD*	<input type="text" value="yyyyyy"/>

* Champs obligatoires

Valider

Modification réussie

Si la modification a eu lieu, vous obtiendrez :



RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à la base de données

Modification réussie du fichier de configuration
Nouveau login de connexion à la base de données : **smsgo2**
Votre nouveau mot de passe de connexion à la base de données : **smsgo2**

Identification

Vous pourrez donc retourner à la page d'identification en cliquant sur le lien Identification (en milieu de page ou en haut à droite).

2/2 Modifier les informations relatives à la connexion à l'administration

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à l'administration

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre de passe de connexion à l'administration. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champs réservé à la nouvelle valeur.

Ancien login de connexion à l'administration*	<input type="text"/>
Ancien mot de passe de connexion à l'administration*	<input type="password"/>
Nouveau login de connexion à l'administration*	<input type="text"/>
Nouveau mot de passe de connexion à l'administration*	<input type="password"/>
* Champs obligatoires	

Valider

Saisissez votre ancien login de connexion à l'administration ainsi que l'ancien mot de passe de connexion à l'administration, puis les nouveaux (login et mot de passe de connexion à l'administration), puis cliquez sur Valider : si aucune erreur n'est détectée, le fichier de configuration de l'outil a été modifié avec vos nouvelles valeurs. Le lien "Retour à l'identification" en haut à droite vous permet de retourner su la page d'identification quand bon vous semble.

Cas d'erreurs

- Une ou plusieurs informations ont été omises (exemple)

**RENTABILIWEB**
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace
Retour à l'identification

Modification des informations de connexion à l'administration

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre de passe de connexion à l'administration. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champs réservé à la nouvelle valeur.

Vous devez renseigner un login de connexion à votre administration
Vous devez renseigner un mot de passe de connexion à votre administration
Vous devez renseigner un nouveau login de connexion à votre administration
Vous devez renseigner un nouveau mot de passe de connexion à votre administration

Ancien login de connexion à l'administration*	<input type="text"/>
Ancien mot de passe de connexion à l'administration*	<input type="password"/>
Nouveau login de connexion à l'administration*	<input type="text"/>
Nouveau mot de passe de connexion à l'administration*	<input type="password"/>
* Champs obligatoires	

Valider

- L'ancien login **et** votre ancien mot de passe de connexion à l'administration sont erronés



The screenshot shows the 'Modification des informations de connexion à l'administration' page. At the top, there is a header with the 'RENTABILIWEB' logo and the text 'MONÉTISEUR D'AUDIENCE CRÉATEUR D'AUDIENCE'. On the right, there is a link 'Outil SMS Go Dédicace' and 'Retour à l'identification'. The main title is 'Modification des informations de connexion à l'administration'. Below the title, there is a paragraph explaining that all fields are mandatory and that users should not change values they don't want to change. A red error message box states: 'Votre ancien login de connexion à l'administration est incorrect' and 'Votre ancien mot de passe de connexion à l'administration est incorrect'. Below this, there are four input fields: 'Ancien login de connexion à l'administration*' with 'aaaaaa', 'Ancien mot de passe de connexion à l'administration*' with 'bbbbbb', 'Nouveau login de connexion à l'administration*' with 'cccccc', and 'Nouveau mot de passe de connexion à l'administration*' with 'dddddd'. A red asterisk indicates that all fields are mandatory. At the bottom, there is a blue 'Valider' button.

Vous pouvez modifier ci-dessous votre login et/ou votre mot de passe de connexion à l'administration. **Comme tous les champs sont obligatoires**, pour ne modifier que l'un ou l'autre, saisissez la valeur que vous ne voulez pas modifier (l'ancienne) dans le champ réservé à la nouvelle valeur.

Votre ancien login de connexion à l'administration est incorrect
Votre ancien mot de passe de connexion à l'administration est incorrect

Ancien login de connexion à l'administration*	aaaaaa
Ancien mot de passe de connexion à l'administration*	bbbbbb
Nouveau login de connexion à l'administration*	cccccc
Nouveau mot de passe de connexion à l'administration*	dddddd

* Champs obligatoires

Valider

(Si une erreur survient car l'ancien login **ou** votre ancien mot de passe de connexion à l'administration est erroné, vous obtiendrez uniquement le message d'erreur correspondant.)

Modification réussie

Si la modification a eu lieu, vous obtiendrez :



The screenshot shows the 'Modification des informations de connexion à l'administration' page after a successful update. The header and title are the same as in the previous screenshot. Below the title, there is a message: 'Modification réussie du fichier de configuration' followed by 'Votre nouveau login de connexion à l'administration : sms' and 'Votre nouveau mot de passe de connexion à l'administration : pass'. At the bottom, there is a blue 'Identification' button.

Modification réussie du fichier de configuration
Votre nouveau login de connexion à l'administration : **sms**
Votre nouveau mot de passe de connexion à l'administration : **pass**

Identification

Vous pourrez donc retourner à la page d'identification en cliquant sur le lien Identification (en milieu de page ou en haut à droite).

3/ Utilisation

Une fois installé, vous arrivez sur la page d'identification de la partie administration.

RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Administration

Identification

Login

Mot de passe

Valider

Votre login et votre mot de passe de connexion à votre base de données ont changé ?
Modifier les informations relatives à la connexion à la base de données

Vous souhaitez modifier votre login et votre mot de passe de connexion à l'administration ?
Modifier les informations relatives à la connexion à l'administration

Saisissez votre login (correspondant au login de connexion à l'administration que vous avez saisi lors de l'installation de l'outil), votre mot de passe (correspondant au mot de passe de connexion à l'administration que vous avez saisi lors de l'installation de l'outil) et cliquez sur Valider.

Vous arrivez sur la page d'administration des sms que vos clients vous enverront :

RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Administration

Déconnexion

☒ Messages en attente de validation ☐ Messages validés ☐ Messages refusés

Messages actualisés toutes les 15 secondes

Date d'envoi	Contenu du message	Action
	Aucun message enattente	
Ajouter un message*	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage

Explication de l'interface

Quand un de vos clients envoie un sms, il s'affiche dans les messages en attente de validation.

Testez cela en créant vous-même un message en utilisant l'url contenant **rw_response.php**, exemple :

http://localhost/smsgo/rw_response.php?sms=DEDICACE test1

(localhost étant le nom du serveur, smsgo étant installé à sa racine, soit dans le répertoire 'www', DEDICACE étant le mot clé choisi (à vous de mettre le votre) et test1 étant le contenu du message)

Voici le résultat :



The screenshot shows the 'SMS Go Dédicace : Administration' interface. At the top, there's a header with the 'RENTABILIWEB' logo and the text 'MONÉTISEUR D'AUDIENCE CRÉATEUR D'AUDIENCE'. Below the header, there's a 'Déconnexion' button. The main content area has three tabs: 'Messages en attente de validation' (selected), 'Messages validés', and 'Messages refusés'. Below the tabs, there's a status message: 'Messages actualisés toutes les 15 secondes'. A table displays the messages in the 'Messages en attente de validation' tab. The table has three columns: 'Date d'envoi', 'Contenu du message', and 'Action'. The first row shows a message sent on '01-07-2010 16h48' with the content 'Test1'. The 'Action' column for this row has links 'Afficher / Refuser'. Below the table, there's a form to 'Ajouter un message*' with a text input field and an 'OK' button. A footnote states: '* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage'.

Date d'envoi	Contenu du message	Action
01-07-2010 16h48	Test1	Afficher / Refuser

Ajouter un message*

* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage

Dans la table des messages, le champ 'validation' est à ce moment à 0, et le champ 'display' à 0 lui aussi.

Vous pouvez ainsi choisir (dans Action, à droite du tableau) de l'afficher (ce qui aura pour effet de faire passer le champ 'validation' à 1 et 'display' à 1 pour ce message dans la table des messages smsgo) ou de le refuser (ce qui aura pour effet de faire passer le champ 'validation' à 1 'display' à 0 pour ce message dans la table des messages smsgo)

Si vous choisissez de l'afficher, il apparaît, quand vous cliquez sur Messages validés, dans les messages validés :



The screenshot shows the 'SMS Go Dédicace : Administration' interface. At the top, there's a header with the 'RENTABILIWEB' logo and the text 'MONÉTISEUR D'AUDIENCE CRÉATEUR D'AUDIENCE'. Below the header, there's a 'Déconnexion' button. The main content area has three tabs: 'Messages en attente de validation', 'Messages validés' (selected), and 'Messages refusés'. Below the tabs, there's a status message: 'Messages actualisés toutes les 15 secondes'. A table displays the messages in the 'Messages validés' tab. The table has three columns: 'Date d'envoi', 'Contenu du message', and 'Action'. The first row shows a message sent on '01-07-2010 16h48' with the content 'Test1'. The 'Action' column for this row has a link 'Refuser'. Below the table, there's a form to 'Ajouter un message*' with a text input field and an 'OK' button. A footnote states: '* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage'.

Date d'envoi	Contenu du message	Action
01-07-2010 16h48	Test1	Refuser

Ajouter un message*

* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage

Vous pouvez d'ailleurs encore choisir de le refuser (ce qui aura pour effet de faire passer le champ 'display' à 0 pour ce message dans la table des messages smsgo). Il apparaîtra donc du coup **dans les messages refusés** :

RENTABILIWEB
MONÉTISEUR D'AUDIENCE
CRÉATEUR D'AUDIENCE

Outil SMS Go Dédicace

SMS Go Dédicace : Administration

Déconnexion

☐ Messages en attente de validation ☐ Messages validés ☒ Messages refusés

Messages actualisés toutes les 15 secondes

Date d'envoi	Contenu du message	Action
01-07-2010 16h48	Test1	Afficher

Ajouter un message*

* ce message sera automatiquement validé pour l'affichage

Vous pouvez aussi choisir d'ajouter un message via le champ 'Ajouter un message', inutile dans ce cas de mettre le mot clé. Ce message sera en revanche directement accepté et ira dans les messages validés (le champ 'display' sera à 1 dans la table des messages smsgo).

A partir de là, tout vous est possible car tous les messages que vous recevrez seront insérés dans la table des messages smsgo, vous pourrez donc faire des requêtes n'importe où dans votre site web pour les récupérer et les afficher comme bon vous semble.

Note :

Vous avez pu constater le bouton de déconnexion. Il est utile quand vous avez terminé d'utiliser l'outil car, si vous ne vous déconnectez pas, que vous fermez juste la fenêtre, mais que le navigateur est encore actif (autre fenêtre ou onglet ouvert), il est encore possible d'accéder à l'administration car la session est encore active. Il est donc important de vous déconnecter quand vous avez terminé. **Si vous revenez à la page d'identification sans vous être déconnecté, un message vous l'indiquera.**