



Tìm kiếm...

Trang chủ

Giới thiệu

Thông tin - Thông báo

Tin tức CNTT

Hướng dẫn

Tài liệu

Thủ thuật

Liên hệ

Hướng dẫn - Thủ thuật

Cách đơn giản để tải nhanh về video YouTube

Quản lý không gian ổ đĩa trong Windows 8.1

Hướng dẫn VPN vào vpn1.uit.edu.vn cho windows 7, windows 8

Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối

Khắc phục lỗi không thể Boot vào Windows 8.1

Tin tức CNTT

Bảo Thần Sấm đồ bộ, viễn thông Philippines tê liệt

Truy cập vào kho 300 quyển ebook miễn phí của Microsoft

Những công nghệ "nóng" hiện nay sẽ sớm bị thay thế

Phần mềm nghe lén PTracker có xuất xứ Trung Quốc

Việt Nam lọt vào top các nước dùng Windows Phone nhiều nhất

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Ghi nhớ ☐

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

[Quên tên đăng nhập?](#)

TRANG CHỦ → THỦ THUẬT → WINDOWS


Thay đổi hình nền trên màn hình đăng nhập Windows 7 bằng tay

Được viết ngày Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 02:46


Nếu sử dụng Windows 7 một thời gian cùng với việc thiết lập mật khẩu để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu thì bạn sẽ cảm thấy nhàm chán với màn hình đăng nhập. Trước đây, GenK cũng có khá nhiều thủ thuật chia sẻ với các bạn để có thể đổi hình nền ở màn hình đăng nhập trong Windows 7. Tuy nhiên, đa số đều phải cần đến phần mềm của hãng thứ 3. Nhưng bản thân Windows 7 cũng có thể làm được điều đó, có điều tính năng này mặc định đã bị vô hiệu hóa, để sử dụng bạn cần vào thiết lập với registry để bật lại tính năng này.

Bật tính năng tùy chỉnh màn hình đăng nhập


Tại ô tìm kiếm ở giao diện Start, bạn nhập vào từ khóa **regedit** hoặc bấm tổ hợp phím Windows + R rồi nhập vào **regedit** và nhấn **Enter** để mở giao diện **Registry**.




Trong giao diện Registry, bạn tìm đến khóa **OEMBackground** theo đường dẫn **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Back**




Nhấp đúp chuột vào khóa **OEMBackground** rồi thay đổi giá trị ở Value thành **1**. **Chú ý:** thao tác này chỉ có tác dụng trên themes đang sử dụng, khi bạn thay đổi themes bạn cần thực hiện lại thao tác này.




Tiếp tục tại ô tìm kiếm của giao diện Start hoặc trên hộp thoại Run bạn nhập vào **gpedit.msc**.



Rồi tìm theo đường dẫn *Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon*.



Bạn sẽ thấy có một tùy chọn **Always use custom login background**, giờ hãy nhấp đúp chuột vào tùy chọn này và thiết lập sang chế độ **Enabled**.




Khởi động lại hệ thống để đảm bảo mọi thiết lập đều được làm mới.


Thiết lập hình nền

Bạn có thể lựa chọn một hình bất kỳ phù hợp với độ phân giải màn hình đang sử dụng, nhưng lưu ý kích thước tập tin ảnh không được lớn hơn 256KB. Và đặt tên cho tập tin ảnh là *backgroundDefault.jpg*.


Tiếp theo, bạn vào thư mục theo đường dẫn *C:\Windows\System32\oobe* rồi tạo 2 thư mục *info* và *info\backgrounds*



Copy tập tin *backgroundDefault.jpg* đã chuẩn bị vào thư mục *info\backgrounds*.



Giờ bạn có thể khởi động lại hệ thống hoặc bấm tổ hợp phím **Windows+L** để thấy kết quả là hình nền đã được thay đổi.



Chỉ với vài thiết lập đơn giản kể trên, bạn có thể nhanh chóng thay đổi hình nền đăng nhập nếu cảm thấy nhàm chán.

Chúc bạn thành công.

