

Autor: Paulo Corrêa <pcreto2020@gmail.com>

Data: 10/10/2016

SOM DE INÍCIO E ENCERRAMENTO NO XFCE

Em quase todos os ambientes gráficos e também quase todas as distros o "sound-login.ogg/service.login" foi desabilitado, porque? Pergunta sem resposta!

Então vamos ao caminho para ter o login com o som padrão do Linux ([//www.vivaolinux.com.br/linux/](http://www.vivaolinux.com.br/linux/)) Mint Xfce, Xubuntu e até mesmo no Mageia. A dica também pode ser aplicada a outras distribuições.

Para isso basta ir ao:

Menu Whisker > Todas as configurações > Sessão e inicialização > Início automático de aplicativo

Então lá em "Inicio automático de aplicativo" você irá navegar até o fim da lista e clicar em Adicionar preenchendo os respectivos campos como abaixo:

No Linux Mint:

- ▶ Nome: **Sound Login**
- ▶ Descrição: **Deixe em branco...**
- ▶ Comando: **play /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav**

No Xubuntu:

- ▶ Nome: **Sound Login**
- ▶ Descrição: **Deixe em branco...**
- ▶ Comando: **play /usr/share/sounds/stereo/freedesktop/sound-login.ogg**

Na Mageia Xfce:

- ▶ Nome: **Sound Login**
- ▶ Descrição: **Deixe em branco...**
- ▶ Comando: **play /usr/share/sounds/stereo/freedesktop/service.login.ogg**

Há uma ressalva sobre o comando "play". Nas versões mais atuais notei não estar funcionando, se esse for seu caso mude para "mplayer", ficando assim: **mplayer /usr/share/sounds/stereo/freedesktop/sound-login.ogg**

Para o som de encerramento, seguir os mesmos passos apenas escolhendo o som de logout da

respectiva distro que não posso informar ao certo no Mint.

Espero que a dica sirva de referência para quem queria habilitar o som de início da distro.

[↩ Voltar \(verDica.php?codigo=22199\)](#)