

日記

取扱説明書

2019 年 3 月 11 日



Masato Suzuki
(鈴木 雅人)

※「日記」を実行する前に必ずお読み下さい。

目次

1.	はじめに	3
2.	実行環境	3
3.	利用上の注意事項	3
4.	ディレクトリ構成とディレクトリ説明, ファイル説明	4
5.	本ソフトウェアの実行	7
6.	画面の説明	8
7.	日記の編集	14
8.	日記の検索	18
9.	日記の削除	21
10.	ソフトウェア設定	25
11.	壁紙の設定	43
12.	バックアップ	44

1. はじめに

「日記」(以降、本ソフトウェアと呼びます)は、日記編集を行うソフトウェアです。本書は本ソフトウェアの使用方法を記載した取扱説明書となっております。

2. 実行環境

JRE(Java 実行環境)がインストールされている環境で実行できます。インストールされていない場合は Oracle 株式会社の公式サイトより、JRE をダウンロードして下さい。

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

現在、JRE8 での正常な動作が確認できています。JRE9 以降での動作は検証しておりませんので予めご了承ください。

3. 利用上の注意事項


- このソフトの利用によって生じるいかなる結果についても、製作者は責任を負いません。
- お使いの環境によっては本書に記載されているイメージと異なることがあります。
- バグに関しては発見次第解消に努めていますが、対処できないことがあります。
- 正常な動作ができなくなる恐れがあるため実行ファイル(diary.jar)は改変しないで下さい。
- 本ソフトウェアが用いているディレクトリ内には新しくディレクトリやファイルを作成&移動しないでください。本ソフトウェアは誤作動を防ぐため実行時と終了時に不必要なものは削除するように設計されています。ディレクトリについては本書の「[ディレクトリ構成とディレクトリ説明, ファイル説明](#)」をご覧ください。
- 不慮の障害によるデータ消失を防ぐため、定期的にバックアップを行うことをおすすめします。
バックアップについては本書の「[バックアップ](#)」をご覧ください。

4. ディレクトリ構成とディレクトリ説明, ファイル説明

●ディレクトリ構成

本ソフトウェアの初期ディレクトリ構成は以下の通りです.

diary ディレクトリは任意の場所に保存して下さい.



(※1)ファイル名を変更しても構いません. ただし, ファイルの拡張子を変更しないで下さい.

(※2)本ソフトウェアは diary.jar のみでも動作し, 不足しているファイルは全て自動で作成されます.

(※3)パスワードが設定されている時のみファイルが存在します.

※枠で囲まれているものはディレクトリです.

●ディレクトリ説明


ディレクトリ名(diary からの相対パス)	説明
diary	本ソフトウェアで使用する全てのファイルが格納されています
diary/data	ソフトウェアで使用する日記データや設定データなどが格納されています
diary/data/image	日記の写真データが格納されます
diary/data/system	ソフトウェアのシステム情報が格納されています
diary/data/system/background	本ソフトウェアの背景画像が格納されています
diary/data/system/background/calendar	カレンダー画面の背景画像が格納できます
diary/data/system/background/default	全ての画面のデフォルトの背景画像が格納できます
diary/data/system/background/diaryWrite	日記編集画面の背景画像が格納できます
diary/data/system/background/search	検索画面の背景画像が格納できます
diary/data/system/background/setting	設定画面の背景画像が格納できます
diary/data/system/setting	設定ファイルが格納されています
diary/data/system/setting/common	全般設定ファイルが格納されています
diary/data/system/setting/diaryWrite	日記編集設定ファイルが格納されています
diary/data/text	日記のテキストデータが格納されます

● ファイル説明

ファイル名(diary からの相対パス)	説明
diary/diary.jar	本ソフトウェアの実行ファイル
diary/取扱説明書.pdf	本ソフトウェアの取扱説明書
diary/data/system/background/default/background.gif	デフォルトの背景画像
diary/data/system/setting/common/charCode.txt	文字コード設定ファイル
diary/data/system/setting/common/defaultFontName.txt	フォント名設定ファイル
diary/data/system/setting/common/defaultFontSize.txt	フォントサイズ設定ファイル
diary/data/system/setting/common/defaultFontStyle.txt	文字の太さ設定ファイル
diary/data/system/setting/common/passwordLock.txt	パスワード設定ファイル
diary/data/system/setting/common/showIcon.txt	ボタンアイコン表示可否設定 ファイル
diary/data/system/setting/common/showToolTip.txt	ボタンの説明表示可否設定 ファイル
diary/data/system/setting/common/title.txt	タイトルの設定ファイル
diary/data/system/setting/diaryWrite/showDiaryImage.txt	日記の写真表示可否設定 ファイル

5. 本ソフトウェアの実行

diary.jar(もしくは diary)をダブルクリックすることで実行できます。



ダブルクリック




最初に今月のカレンダーが表示されます。

※実行できない場合は実行環境が整っているかを確認して下さい。
実行環境については本書の「[実行環境](#)」をご覧ください。

6. 画面の説明

本ソフトウェアの画面は大きく分けて4つです。

i. カレンダー画面




- ① 表示されているカレンダーの年が表示されています。
- ② 表示されているカレンダーの月が表示されています。
①と②は直接編集でき、**Enter** または **return** キーを押すとその月を表示します。
- ③ 一番古い日記のある月を表示します。
- ④ 前の月を表示します。長押しすると連続で切り替わります。
- ⑤ 次の月を表示します。長押しすると連続で切り替わります。
- ⑥ 今月を表示します。
- ⑦ 日付ボタンをクリックするとその日の日記編集画面に切り替わります。また、日記の保存状況によりボタンの背景が変化します。詳細は後に記載します。
- ⑧ 検索画面に切り替わります。
- ⑨ 設定画面に切り替わります。
- ⑩ 本ソフトウェアの取扱説明書を開きます。（表示はお使いの環境に一任します）

●日付ボタンの背景の変化

日付ボタンの背景は主に 4 つあり，状況により組み合わせ違って変化します.


1 つ目：何もない日




2 つ目：今日



3 つ目： 日記のテキストが保存されている日



4 つ目：日記の写真が保存されている日




全ての背景が組み合わせると以下の通りになります.



ii. 日記編集画面


日記編集画面は編集前画面と編集中画面の2つあります。

●編集前画面




- ① 表示されている日記の年が表示されています。
- ② 表示されている日記の月が表示されています。
- ③ 表示されている日記の日が表示されています。
- ①と②と③ は直接編集でき、Enter または return キーを押すとその日を表示します。
- ④ 表示されている日記の日付の曜日が表示されます。
- ⑤ 表示されている日記の文字数が表示されます。
- ⑥ 一番古い日記を表示します。
- ⑦ 前の日の日記を表示します。長押しすると連続で切り替わります。
- ⑧ 次の日の日記を表示します。長押しすると連続で切り替わります。
- ⑨ 今日の日記を表示します。
- ⑩ 表示されている日付の日記を表示します。⑫を押すと編集できるようになります。
- ⑪ 前の画面に切り替わります。
- ⑫ 状態が編集中に切り替わります。
- ⑬ 表示されている日の写真を表示します。(表示はお使いの環境に一任します)
- ⑭ 表示されている日の日記削除ダイアログが表示されます。

●編集画面




- ① 表示されている日付の日記が編集できます.
- ② 前の画面に切り替わります.
- ③ 日記が保存され状態が編集前に切り替わります.
- ④ その日の写真を保存します. 保存された写真はその日の画面の背景になります.

iii. 検索画面



- ① 検索する文字列を入力します。
- ② ①で入力された文字列が含まれる日記を検索します。何も入力されていない場合は全ての日記を表示します。
- ③ ①で入力された文字列が含まれる日記を削除します。削除の前に確認ダイアログが表示されます。
- ④ 検索結果のソート順が表示されます。
- ⑤ 検索にヒットした件数が表示されます。
- ⑥ 検索にヒットした日記が表示されます。日記をクリックするとその日の日記編集画面を表示します。
- ⑦ 前の画面に戻ります。
- ⑧ ソートの種類を変更します。(現在、日付順と文字数順の2種類です。)
- ⑨ 昇順降順を変更します。

iv. 設定画面



- ① 全般設定が表示されます。
- ② 日記編集設定が表示されます。
- ③ 各種設定が選択できます。
- ④ 前の画面に戻ります。

7. 日記の編集

日記の編集方法を説明します。



まず、日記の編集を行いたい日付を選びます。

本書では例として 2018 年 8 月 22 日の日記を編集します。


左図の画面の「22」ボタンをクリックして下さい。



左図の画面に切り替わります。


この状態では編集できません。

日記を編集したい場合は編集ボタンを押して下さい。



左図の画面に切り替わります。

左図の白枠の部分に入力して下さい。




白枠上で右クリックをすると、左図のようにポップアップが表示されます。

切り取り：選択した部分をコピーして削除します。

コピー：選択した部分をコピーします。


貼り付け：カーソルのある位置にコピーされたものを貼り付けます。

すべて選択：日記を全て選択します。



本ソフトウェアでは日記の写真を各日1枚のみ登録できます。


日記を登録したい場合は写真ボタンを押して下さい。



写真ボタンを押すと左図のようなダイアログが表示されます。

登録したい写真をダイアログ上にドラッグ&ドロップして下さい。

なお、本ソフトウェアで取り扱うことのできる画像ファイルの形式は PNG, JPEG, GIF, BMP です。それ以外のファイルがドロップされるとエラーメッセージが表示されます。



写真の登録が完了すると左図のように日記編集画面の背景が登録された写真に変わります。

若干写真が薄く表示されますが、それは背景によってボタンや文字が見つづらくなることの対策のためですのでご了承ください。

なお、画像の比率はそのままに拡大縮小して表示されます。



すでに写真が登録されている場合、左図のように写真を置き換えるかどうかの選択肢が表示されますのでどちらかを選択して下さい。




日記の編集が終了したら保存ボタンを押すことで日記を保存します。

なお、日記のテキストは `text` ディレクトリ、写真は `image` ディレクトリに保存されます。

ディレクトリについては本書の「[ディレクトリ構成とディレクトリ説明](#)、[ファイル説明](#)」をご覧ください。



保存が完了したら左図のように編集前画面に切り替わります。



保存前に戻るボタン、または右上の×ボタンを押すと、左図のようなダイアログが表示され、保存するかどうかの選択肢が表示されますのでどれかを選択して下さい。

「保存する」を押すと変更内容は保存されます。

「保存しない」を押すと変更内容は破棄されます。

「キャンセル」または右上の×ボタンを押すと編集が継続されます。

なお、写真に関しては登録された時点で保存されておりますため、ここで「いいえ」を押しても写真は保存されたままです。

登録する写真を間違えた際は写真を削除するか、上書きして下さい。


写真の削除については本書の「[日記の削除](#)」をご覧ください。

8. 日記の検索

日記の検索方法を説明します。



まず、左図の画面の検索ボタンを押して下さい。




左図の画面に切り替わります。

白枠の部分に検索する文字列を入力して検索ボタンを押して下さい。

Enter キーまたは return キーでも検索できます。


なお、何も入力しないで検索した場合、全ての日記が表示されます。

今回は「一日」と入力して検索します。




左図のように検索結果が表示されます。

表示された検索結果を押すとその日の日記編集画面が表示されます。




デフォルトの検索結果の表示順は日付順ですが、日記の文字数順に表示することもできます。

文字数順に表示したい場合は左図の文字数順ボタンを押して下さい。



左図のように検索結果が文字数順に表示されます。

日付順に戻りたいときは左図の日付順ボタンを押して下さい。




左図のように日付順に戻ります。

また、検索結果を昇順や降順に並べ替えることもできます。


デフォルトは昇順となっています。

並べ替えたいときは左図の昇順降順ボタンを押して下さい。



左図のように検索結果が降順に表示されます。

昇順に戻りたい場合は左図の昇順降順ボタンを押して下さい。




左図のように昇順に戻ります。

9. 日記の削除

日記の削除方法を説明します。

本ソフトウェアでは日記の削除方法は以下の4通りあります。


i. 日記編集画面から削除する



カレンダー画面から、削除したい日記の日付のボタンを押します。

本書では例として2018年8月22日の日記を削除します。

左図の画面の「22」ボタンをクリックして下さい。




日記編集画面が表示されたら、左図の削除ボタンを押します。



左図のように、削除する項目の選択肢が表示されるので選択して下さい。

選択した時点で削除が行われ、復元はできませんので念のため削除前にバックアップを行うことをおすすめします。

バックアップについては本書の「[バックアップ](#)」をご覧ください。




先ほどの選択肢で「どちらも」を選択すると左図のように、テキストと写真が削除されます。

ii. 検索画面から削除する

特定の文字列が含まれる日記を一括で削除します。
写真は削除できません。




まず、左図の画面の検索ボタンを押して下さい。




白枠の部分に文字列を入力して削除ボタンを押して下さい。

なお、何も入力しなかった場合、エラーメッセージが表示されます。

今回は「一日」と入力して削除します。



削除対象の日記がある場合、左図のようにその件数と削除するかどうかの選択肢が表示されるので、どちらかを選択して下さい。




削除が完了すると左図のように完了メッセージが表示されます。

iii. 設定から削除

設定から日記のデータを全削除することができます.
詳しくは本書の「[ソフトウェア設定](#)」をご覧ください。

iv. データを直接削除



日記のデータはテキストが **text** ディレクトリ、写真が **image** ディレクトリに保存されています。そのため、これらを削除することで日記を削除することが可能です。

また、テキストや写真は 1 日ごとに別のファイルとして保存されているため、個別に削除することも可能です。

ディレクトリについては本書の「[ディレクトリ構成とディレクトリ説明](#)，[ファイル説明](#)」をご覧ください。

10. ソフトウェア設定

本ソフトウェアの各種設定方法を説明します。

設定は変更後すぐに適用されますが、ソフトウェアを再起動するまで一部表示に不具合が発生することがあります。

各種設定項目一覧は以下の通りです。


【全般設定】

- i. [文字フォント名](#)
文字フォント名を変更します。
- ii. [文字の太さ](#)
文字の太さを変更します。
- iii. [文字の大きさ](#)
文字の大きさを変更します。
- iv. [タイトル](#)
タイトルを変更します。
- v. [ボタンのアイコン画像表示](#)
ボタンのアイコン画像を表示するかを変更します。
- vi. [ボタンの説明表示](#)
ボタンの説明を表示するかを変更します。
- vii. [文字コード](#)
文字コードを変更します。
- viii. [パスワードロック](#)
日記をパスワードでロックします。
- ix. [設定リセット](#)
全ての設定をリセットします。
- x. [ソフトウェアリセット](#)
全ての日記データ，設定を削除して本ソフトウェアをリセットします。

【日記編集設定】

- i. [日記の写真表示](#)
日記の写真を表示するかを変更します。

【設定項目の変更】



矢印の指す部分で設定項目を変更できます。


全般：全般設定が表示されます。

日記編集：日記編集設定が表示されます。


次のページから各種設定の説明をします。

【全般設定】

i. 文字フォント名




設定画面で【文字フォント名】を押して下さい。



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。

その上部にある「aA アあ亜」はフォント名のサンプルです。




左図のようにフォント名の選択肢が表示されます。好きなフォント名を選択して変更を押して下さい。

※フォント名の選択肢はお使いの機種によって異なります。


※設定画面のフォント名は変更されません。

※フォントによっては文字が正しく表示されない場合があります。


ii. 文字の太さ



設定画面で【文字の太さ】を押して下さい。



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のように文字の太さの選択肢が表示されます。どちらかを選択して変更を押して下さい。


※現在のフォント名によっては太さが変化しない場合があります。

※設定画面の太さは変更されません。

iii. 文字の大きさ



設定画面で【文字の大きさ】を押して下さい。



左図のようなダイアログが表示されます。


矢印で指す部分を操作することで文字の大きさを変更することができます。

その上部にある「aA アあ亜」は文字の大きさのサンプルです。


サンプルを参考に大きさを調整して下さい。

大きさを調整したら変更を押して下さい。

iv. タイトル



設定画面で【タイトル】を押して下さい。




左図のようなダイアログが表示されます。

矢印で指す部分にタイトルを入力して変更を押してください。


v. ボタンのアイコン画像表示

ボタンのアイコン画像を表示するかによって画面が以下のように変化します。






設定画面で【ボタンのアイコン画像表示】を押して下さい。





左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のように表示するかどうかの選択肢が表示されます。どちらかを選択して変更を押して下さい。

vi. ボタンの説明表示


本ソフトウェアでは、ボタンの上にマウスカースルが乗ると以下のような説明が表示されます。



設定画面で【ボタンの説明表示】を押して下さい。





左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のように表示するかどうかの選択肢が表示されます。どちらかを選択して変更を押して下さい。

vii. 文字コード


正しい文字コードを選択していないと以下の左図のように日記が正常に表示されません。その場合は以下の右図のようにエラーメッセージが表示されます。



設定画面で【文字コード】を押して下さい。



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のように文字コードの選択肢が表示されます。どれかを選択して変更を押して下さい。


viii. パスワードロック

この設定をすると起動時に以下のようにパスワード入力が求められ、他人がソフトウェアを実行することを防ぎます。

あくまでソフトウェアのロックですので、日記データを他人が閲覧することを防ぐものではありません。




本設定では、①新規パスワード設定、②パスワード変更、③ロック削除の3つの設定が行えます。




いずれの場合も設定画面で【パスワードロック】を押して下さい。

現在のロック状況によってこの後表示される画面が異なります。


① 新規パスワード設定



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のようにロックするかどうかの選択肢が表示されます。「ロックする」を選択して下さい。



左図のようにパスワードが入力できるようになります。2つの白枠部分に新しいパスワードを入力して変更を押して下さい。

なお、パスワードには半角の英数字のみ使用でき、文字数に制限は設けていません。


2つのパスワードが一致しなかったり、半角英数字以外の文字が使用されていたりした場合、エラーメッセージが表示されます。



パスワード設定がされている場合、実行時に左図のようなダイアログが表示されます。白枠部分にパスワードを入力して解除を押して下さい。

パスワードが間違っていた場合、エラーメッセージが表示されます。


② パスワード変更




3つの白枠部分に現在のパスワードと新しいパスワードを入力して変更を押して下さい。

現在のパスワードが間違っていたり、2つの新しいパスワードが一致しなかったり、半角英数字以外の文字が使用されていたりした場合、エラーメッセージが表示されます。


③ ロック削除



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。



左図のようにロックするかどうかの選択肢が表示されます。「ロックしない」を選択して下さい。



左図のように画面が切り替わります。白枠部分にパスワードを入力して変更を押して下さい。

パスワードが間違っていた場合、エラーメッセージが表示されます。

ix. 設定リセット

本設定を行うと全ての設定をデフォルトに戻します。日記のデータは削除されません。なお、デフォルトの設定は以下の通りとなっております。

【全般設定】

文字フォント名・・・・・・・・・・MS ゴシック(Windows 以外では異なることがあります)

文字の太さ・・・・・・・・・・太い

文字の大きさ・・・・・・・・・・実行環境により異なります

タイトル・・・・・・・・・・日記

ボタンのアイコン画像表示・・・・表示する


ボタンの説明表示・・・・・・・・表示する

文字コード・・・・・・・・・・お使いの機種種のデフォルト


パスワードロック・・・・・・・・ロックしない

【日記編集設定】


日記の写真表示・・・・・・・・・・表示する



設定画面で【設定リセット】を押して下さい。



パスワード設定がされていない場合、左図のようなダイアログが表示されます。ここでリセットを押すことで全ての設定のリセットが行われ、ソフトウェアが再起動します。



パスワード設定がされている場合、左図のようなダイアログが表示されます。

白枠部分にパスワードを入力し、リセットを押すことで全ての設定のリセットが行われ、ソフトウェアが再起動します。


パスワードが間違っていた場合、エラーメッセージが表示されます。

x. ソフトウェアリセット


本設定を行うと全ての日記データ、設定が削除されて本ソフトウェアがリセットされます。

なお、一度削除されたデータは復元できませんので念のため削除前にバックアップを行うことをおすすめします。


バックアップについては本書の「[バックアップ](#)」をご覧ください。



設定画面で【ソフトウェアリセット】を押して下さい。



パスワード設定がされていない場合、左図のようなダイアログが表示されます。ここでリセットを押すと最終確認ダイアログが表示されます。




パスワード設定がされている場合、左図のようなダイアログが表示されます。

白枠部分にパスワードを入力し、リセットを押すことで最終確認ダイアログが表示されます。

パスワードが間違っていた場合、エラーメッセージが表示されます。

最終確認ダイアログ




本当にソフトウェアをリセットするか確認されます。

はいを押した場合、すべての日記データ、設定が削除され、ソフトウェアが終了します。


【日記編集設定】

i. 日記の写真表示


本設定では、日記編集画面において日記の写真を表示させるかを変更できます。



設定画面で【日記の写真表示】を押して下さい。



左図のようなダイアログが表示されます。矢印で指す部分を押して下さい。




左図のように表示するかどうかの選択肢が表示されます。どちらかを選択して変更を押して下さい。

11. 壁紙の設定

壁紙の設定方法を説明します。

本ソフトウェアでは、カレンダー画面、日記編集画面、検索画面、設定画面背景の壁紙が自由に変更できます。



background ディレクトリ内のディレクトリに画像を入れることで壁紙を自由に変更することができます。

ディレクトリについては本書の「[ディレクトリ構成とディレクトリ説明](#)、[ファイル説明](#)」をご覧ください。

i. カレンダー画面の背景

calendar ディレクトリに画像を入れて下さい。

優先順位：calendar > default

ii. 日記編集画面

diaryWrite ディレクトリに画像を入れて下さい。

優先順位：日記の写真 > diaryWrite > default

※設定で日記の写真を表示しないにすると日記の写真は優先順位から除外されます。

iii. 検索画面


search ディレクトリに画像を入れて下さい。

優先順位：search > default

iv. 設定画面

setting ディレクトリに画像を入れて下さい。

優先順位：setting > default



なお、default ディレクトリに画像を入れることで全ての画面に適用できます。

また、画像は優先順位の最も高いディレクトリ（またはファイル）の画像のみ表示されます。

画像のサイズが 400×400 を下回っている場合、左図のように背景上に敷き詰められます。


ディレクトリに複数の画像があると、画面が変化する度に壁紙が変化します。

12. バックアップ

本ソフトウェアのバックアップ方法を説明します。

本ソフトウェアは **diary** ディレクトリをコピーすることでバックアップが行えます。

ディレクトリについては本書の「[ディレクトリ構成とディレクトリ説明, ファイル説明](#)」をご覧ください。



バックアップのイメージ図

diary ディレクトリごと任意の場所にコピーして下さい。

不慮の事故（操作ミス等）で一旦削除されたデータは復元できません。

バックアップがされているとバックアップされた **diary** ディレクトリを元の場所にコピーすることでバックアップした時の状態に戻すことができます。

なお、実行環境の整っている他の端末の任意の場所にコピーしてもお使いいただけます。

実行環境については本書の「[実行環境](#)」をご覧ください。