

Defekty ze strony AcademyBugs

1.

Tytuł:

Nie działa funkcjonalność wyświetlania konkretnej ilości produktów na stronie

Opis:

Po wejściu na stronę główną i kliknięciu w dowolną etykietę filtru pokazywania ilości produktów na danej stronie strona nagle się crashowała. Dodatkowo funkcjonalność nie działa.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a academyBugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Klikamy w etykietę 10 w filtrze ilościowym produktów

Rzeczywisty rezultat:

Funkcjonalność filtrowania produktów po ich ilości nie działa poprawnie. Strona się crashuje.

Oczekiwane zachowanie:

Funkcjonalność powinna filtrować produkty po wskazanej przez użytkownika liczbie tych produktów do filtrowania.

Priorytet:


Średni

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:

Filmik z nagraniem



2.

Tytuł:

Ikonka loader'a nie jest wyśrodkowana pionowo w stosunku do etykiety "Adding to cart"

Opis:

Po kliknięciu w przycisk "Add to Cart" pojawia się przez chwilę ikonka loader'a, która nie jest wyśrodkowana w stosunku do etykiety.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę [academyBugs.com](https://academybugs.com)
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Klikamy w przycisk "Add to cart"

Rzeczywisty rezultat:

Pojawia się niewyśrodkowana ikonka loadera

Oczekiwane zachowanie:

Ikonka loadera jest wyśrodkowana


Priorytet:

Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



3.

Tytuł:

Przycisk "Return to Store" wyświetla się nieprawidłowo

Opis:

Po usunięciu produktów z koszyka pojawia się przycisk "Return to Store". W słowie "Store", literka "e" jest oddalona od reszty słowa (Niepoprawnie wyrównana w stosunku do treści).

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a [academyBugs.com](https://academybugs.com)
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Dodajemy produkt do koszyka
4. Przechodzimy na stronę koszyka i klikamy w ikonkę "X" (usuwanie produktów)

Rzeczywisty rezultat:

Pojawia się przycisk Return to Store, który wyświetla się w brzydki, rozjechany sposób.

Oczekiwane zachowanie:

Napis na przycisku jest poprawnie wyświetlony.


Priorytet:

Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



4.

Tytuł:

Kliknięcie w "Manufacturer: DNK" powoduje przekierowanie do strony 404

Opis:

Po przejściu na stronę produktu i kliknięciu w link przekierowujący "Manufacturer: DNK" użytkownik zostaje przekierowany do strony 404.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a academyBugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Klikamy w produkt "BLUE HOODIE"
4. Klikamy w etykietę "Manufacturer: DNK"

Rzeczywisty rezultat:

Otwiera się strona z błędem 404

Oczekiwane zachowanie:

Powinna zadziałać przekierowanie na stronę producenta produktu.


Priorytet:

Średni

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



5.

Tytuł:

Nie można zwiększyć ilości produktów w koszyku powyżej dwóch sztuk

Opis:

Po wybraniu produktu i dodaniu go do koszyka nie można zwiększyć ilości sztuk danego produktu powyżej dwóch sztuk. Kiedy, używając przycisków “+” i “Update” zwiększymy ilość produktów powyżej dwóch - strona się odświeża i ustawia ilość na dwie sztuki.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy “Add to cart”, następnie zielony przycisk “Checkout”
4. Po przejściu do koszyka produktów za pomocą przycisku “+” zwiększamy ilość na 3 i naciskamy przycisk “Update”

Rzeczywisty rezultat:

Koszyk się odświeża i ustawia ilość produktów na 2

Oczekiwane zachowanie:

Koszyk powinien ustawić ilość produktów na zadaną przez nas wartość


Priorytet:

Wysoki

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



6.

Tytuł:

Pełny oraz skrócony opis produktu nie jest w języku angielskim

Opis:

Po wybraniu produktu i dodaniu go do koszyka widzimy, że opis wybranego produktu jest podany w języku innym niż angielski. To samo dotyczy skróconego opisu znajdującego się po prawej stronie zdjęcia z produktem.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. Po przejściu do strony z produktem patrzymy na polu tekstowe "Description" oraz opis produktu znajdujący się przy zdjęciu.

Rzeczywisty rezultat:

Opis produktu jest zapisany w języku innym niż angielski

Oczekiwane zachowanie:

Opis produktu powinien być zapisany w języku angielskim


Priorytet:

Średni

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



7.

Tytuł:

Wyświetlane produkty mają dodatkową pustą przestrzeń pod zdjęciem

Opis:

Kiedy jesteśmy na stronie produktu i po prawej stronie w pasku **STORE MENU** klikamy w opcję wyświetlania "All items" przechodzimy na stronę ze wszystkimi produktami, które mają pod zdjęciem wyświetlaną pustą przestrzeń

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. Z prawej strony w sekcji **STORE MENU** klikamy w "All items"

Rzeczywisty rezultat:

Wyświetlają się wszystkie produkty z dodatkowym, białym pustym polem pod zdjęciem.

Oczekiwane zachowanie:

Produkty powinny wyświetlać się bez dodatkowego pola pod zdjęciem.


Priorytet:

Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



8.

Tytuł:

Nie działa link z ikonki przekierowującej na stronę Twittera

Opis:

Kiedy jesteśmy na stronie produktu i pod jego skróconym opisem klikniemy w okrągłą ikonkę Twittera otwiera się strona z błędem.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. Klikamy na okrągłą ikonkę twittera znajdującą się pod skróconym opisem produktu.

Rzeczywisty rezultat:

Otwiera się nowa karta w przeglądarce z monitem: "Niestety... Nie można przejść do strony"

Oczekiwane zachowanie:

Powinna otworzyć się strona Twittera


Priorytet:

Średni

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik



9.

Tytuł:

Przycisk "Sign in" nakłada się na stopkę

Opis:

Kiedy jesteśmy na stronie produktu i zjedziemy na sam dół prawej listy menu sklepu to widać, że przycisk "Sign in" nachodzi na dolną stopkę.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. Scrollujemy na sam dół prawego paska menu sklepu

Rzeczywisty rezultat:

Przycisk "Sign in" nachodzi na stopkę u dołu strony

Oczekiwane zachowanie:

Przycisk "Sign in" nie powinien nachodzić na stopkę


Priorytet:

Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik



10.

Tytuł:

Strona zamarza i nie reaguje na kliknięcia przy zmianie waluty na inną

Opis:

Kiedy jesteśmy na stronie produktu i zmieniamy walutę w jakiej będzie podana cena to strona zawiesza się na 5s i nie reaguje na kliknięcia myszki

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. W sekcji **SELECT A CURRENCY** z prawej strony menu sklepu klikamy na opcję "USD" i zmieniamy na "EUR"

Rzeczywisty rezultat:

Strona zawiesza się na 5s i na nic nie reaguje

Oczekiwane zachowanie:

Strona nie powinna się zawieszać

Priorytet:


Wysoki

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik

Filmik z nagraniem



11.

Tytuł:

Nie działa filtrowanie produktów po zakresie ceny

Opis:

Kiedy jesteśmy na stronie produktu i z prawej strony w liście z menu sklepu wybieramy opcję filtrowania produktów po interesującym nas zakresie cenowym to odświeża się nam się tylko aktualna strona i dalej widzimy to samo.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy na jego zdjęcie
4. W sekcji **FILTER BY PRICE** z prawej strony menu sklepu klikamy na dowolny zakres cenowy

Rzeczywisty rezultat:

Strona odświeża się i nie pokazuje przefiltrowanych produktów

Oczekiwane zachowanie:

Powinna wyświetlić się strona z produktami w wybranym przez nas przedziale cenowym

Priorytet:


Średni

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik

Filmik z nagraniem



12.

Tytuł:

Nieczytelne symbole w karcie produktów

Opis:

Gdy dodamy jeden lub więcej produktów do koszyka a następnie do niego przejdziemy to po prawej stronie w liście z menu sklepu, w sekcji **SHOPPING CART** w podglądzie dodanych produktów wyświetlają się niezrozumiałe znaki

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę academybugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find bugs**
3. Klikamy na przycisk "Add to cart" na jednym lub kilku produktach
4. Z wyświetlonego zielonego paska u góry strony klikamy "View cart"
5. Najeżdżamy myszką na odnośnik "Shopping cart" po prawej stronie listy z menu sklepu

Rzeczywisty rezultat:

W okienku podglądu produktów wyświetlają się niezrozumiałe symbole

Oczekiwane zachowanie:

Wszystkie informacje i napisy w okienku podglądowym powinny być jasne i zrozumiałe

Priorytet:


Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik

Filmik z nagraniem



13.

Tytuł:

Nie działa przekierowanie do proponowanego produktu wyświetlanego w sekcji “Hot Item”

Opis:

Po wybraniu i wejściu w dowolny produkt wyświetla się z prawej strony sekcja “Hot item” z innym, proponowanym produktem. Gdy wciśniemy w obrazek tego proponowanego produktu z “Hot item”, produkt się nie wyświetla. Zamiast niego widzimy ikonkę oznaczającą ładowanie produktu i nic więcej się nie dzieje.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a academyBugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt i klikamy w jego zdjęcie
4. Po prawej stronie w menu opcji sklepu, w sekcji “Hot item” klikamy na produkt, który się tam wyświetli

Rzeczywisty rezultat:

W miejscu zdjęcia produktu wyświetla się ikonka ładowania produktu a sam produkt się nie wyświetla

Oczekiwane zachowanie:

Powinno nas przenieść do strony danego produktu w sklepie

Priorytet:


Wysoki

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:

Filmik z nagraniem



14.

Tytuł:

Literówka w słowach “Orange” i “Yellow” w menu wyboru koloru produktu

Opis:

Po kliknięciu produktu z opcją wyboru wariantu kolorystycznego widzimy, że przy wyborze koloru “Orange” wyświetla się “Orang” a zamiast “Yellow” mamy “Yelow”.

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a [academyBugs.com](https://academybugs.com)
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Wybieramy dowolny produkt z dostępną opcją wyboru koloru i klikamy na “Select options”
4. W opcji wyboru koloru “Select color” klikamy na “Orang” lub “Yelow”

Rzeczywisty rezultat:

Słowa “Orang” i “Yelow” są napisane z błędem

Oczekiwane zachowanie:

Powinniśmy widzieć “Orange” i “Yellow”


Priorytet:

Niski

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:



15.

Tytuł:

Do sumarycznej ceny produktów w koszyku doliczane jest 100 \$

Opis:

Po wybraniu interesujących nas produktów i przejściu do podsumowania koszyka widać, że kwota jest podniesiona o 100 \$

Lista kroków do reprodukcji:

1. Przechodzimy na stronę a cademyBugs.com
2. Kliknięcie w zakładkę **Find Bugs**
3. Wybieramy dowolne produkty do koszyka poprzez przycisk "Add to cart"
4. Na górze strony klikamy w "View cart"

Rzeczywisty rezultat:

Na stronie podsumowaniu koszyka, w sekcji "Cart totals" cena końcowa **Grand total** wyświetla wartość o 100 \$ wyższą niż powinna

Oczekiwane zachowanie:

Cena końcowa **Grand totals** powinna wyświetlać rzeczywistą wartość produktów w koszyku

Priorytet:

Krytyczny/Najwyższy

Środowisko:

Wszystkie przeglądarki

Załącznik:

