

PostBack 转化请求处理说明

1. 业务介绍

若联盟在自己公司(或 Advertiser)系统中预设了 Post Back URL ,联盟在自己(或 Advertiser)系统转化发生时 , 调用该 URL , 向 FuseClick 系统发出请求 , 形如 :

<http://abc.fusetracking.com/pb?tid=00065AC1023021414542586000>

FuseClick 系统处理转化流程 , 并给联盟自己 (或 Advertiser) 系统返回转化状态码与转化信息。

2. 转化状态码与转化信息说明

2.1 转化需联盟审批

(1) 当联盟关闭 Offer 页面的 Enforce GEO Targeting 时 , 可在全局 Tracking Setting 中 , 将不在 “Allowed Countries” 内流量发生转化设置为 Pending 或 Approved。若设置为 Pending , 此时返回 :

conversion_status=Pending; con_msg=Out of Allowed Countries;

2.2 转化成功

(1) 转化成功 , 返回 :

conversion_status=Approved; con_msg=Success;

- (2) 当联盟关闭 Offer 页面的 Enforce GEO Targeting 时 , 可在全局 Tracking Setting 中 , 将不在 “Allowed Countries” 内流量发生转化设置为 Pending 或 Approved。若设置为 Approved , 此时返回 :
- conversion_status=Approved; con_msg=Out of Allowed Countries;

2.3 拒绝转化

- (1) Security Token 不匹配 , 返回 :
- conversion_status=Rejected; con_msg= Invalid Security Token;
- (2) 存在相同 Unique ID 的转化 , 返回 :
- conversion_status=Rejected; con_msg=Duplicate Unique ID;
- (3) Postback IP 不在联盟设置的 IP 白名单中 , 返回 :
- conversion_status=Rejected; con_msg=Out of Whitelist;

2.4 转化失败

以下情况 , 在 Report 中不会显示 Conversion。

- (1) Transaction id 格式错误 , 返回 :
- conversion_status=Failed; con_msg=Invalid Trans. ID;
- (2) 无此点击 , 返回 :
- conversion_status= Failed; con_msg=Non-Click;
- (3) 已经转化 , 返回 :

conversion_status= Failed; con_msg=Duplicate Trans. ID;

(4) Caps 到达限制 , 返回 : **【新增 2015.07.029】**

conversion_status= Failed; con_msg=Reach Caps;

2.5 数据错误

以下情况 , 在 Report 中不会显示 Conversion。

(1) 数据错误 , 返回 :

conversion_status=Error; con_msg=Data Error;

3. 转化状态码与转化信息返回方式

转化状态码和转化信息直接通过 HTTP 请求 Content 返回。