

H5直播模版说明文档

- 1、本模版采用Seajs引擎加载(<http://yslove.net/seajs/>)
- 2、模版技术采用 Tmodjs 模版引擎(<https://github.com/aui/tmodjs>)
- 3、依赖 JQuery 库(<https://jquery.com/>)
- 4、CSS采用 LESS-CSS 插件编写(<http://lesscss.cn/>)

调试说明

@ Windows平台下, 请尽量用真机测试(PC-Chrome网页调试会产生以下报错, 因为Chrome不支持hls文件格式播放)

```
`Uncaught (in promise) DOMException: The play() request was interrupted by a new load request.`
```

@ MacOS 可以用 Safari 模拟手机调试

JS模块说明(./js/目录)

@global.config.js 全局配置参数
@barrager.js 弹幕模块
@camera.js 摄像头模块
@chat.js 聊天模块
@class_preview.js 课程预告模块
@desktop.js 桌面分享模块
@flower.js 鲜花模块
@lottery.js 抽奖模块
@main.js seajs入口文件
@plugins.js 插件
@question.js 问答模块
@reward.js 打赏模块
@room.core.js 房间模块(废弃)
@room.js 房间模块
@room.mode_view_[1/2/3] 房间模式模块[分别为1, 2, 3]模式
@sdk.event.dispatch.js 指令分发
@sdk.init.js 入口{配置}文件
@set.js 设置模块
@sign.js 点名模块
@vote.js 投票模块
@widgets.js 小部件模块

模版模块说明(tpls/template.html)

各模版模块说明，可在文件注释内查询

seajs配置文件

(seajs-配置文件存放路径) ==> /common/js/live-core.js
[live-core.js] 是由 seajs.js + seajs-config.js 两个文件的(gulp)合并而成 (客户可以自由拆分)

主要配置参数：

@seajs.resPath ==> CDN资源path

@seajs.baseConfig.templateUrl ==> 模块模版路径

@seajs.baseConfig.SDK_PACK ==> JS-SDK包路径

@seajs.baseConfig.commonPath ==> 组件路径