ERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT

TP4: Mécanismes de redirection et Tubes

Mécanisme de redirection et tubes

Objectif:

- Utilisez les flux de redirection et tubes pour gérer les entrées et sorties des commandes Énoncé:
 - 1. Ecrire le message « bonjour tout le monde » dans un fichier appelé « test » en redirigeant la sortie de la commande echo.
 - 2. Ecrire le message « au revoir » dans le même fichier « test » en redirigeant la sortie de la commande echo et sans écraser le contenu de « test » vérifier avec cat
 - 3. Exécuter la commande find /etc -name hosts,y a-t-il des messages d'erreurs qui se sont affichés?
 - Rediriger les messages d'erreur de la commande précédente vers le fichier « err.txt »
 - 4. Rediriger maintenant la sortie standard et la sortie d'erreur de la commande find /etc name hosts vers deux fichiers différents (std.out et std.err)
 - 5. A présent exécuter les deux commandes suivantes : User@localhost:~\$find /etc -name hosts >find1.out 2>&1 User@localhost:~\$find /etc -name hosts 2>find2.out >&2 Comparer le contenu des deux fichiers find1.out et find2.out, que remarquez-vous ?
 - 6. Exécuter la commande tr 'a-z' 'a-z', une fois exécutée la commande tr attend du texte à partir de l'entrée standard saisissez 3 lignes de textes à faire passer comme argument à tr. Pour arrêter la saisie pressez ctrl+d
 - 7. Rediriger l'entrée de tr 'a-z' 'a-z' depuis le fichier « test » de la question 2.
 - 8. En utilisant la commande tr 'a-z' 'a-z' convertir le contenu de « find1.out » en majuscule puis le placer dans un fichier « find1.out ». Vérifier avec cat.
 - 9. En utilisant une pipe rediriger la sortie de la commande ls -l /etc vers l'entrée de la commande more.
 - 10. En utilisant la commande cut extraire depuis /etc/passwd les noms des utilisateurs et afficher le résultat dans un fichier users.txt.
 - 11. En utilisant une pipe, trier la sortie de la commande cut précédente par ordre alphabétique puis afficher le résultat avec more.
 - 12. Numéroter les lignes de /etc/passwd avec nl
 - 13. En utilisant la commande nl précédente et les commandes head et tail afficher les lignes de /etc/passwd comprises entre la ligne 7 et la ligne 12.