

Dokumentation Allgemein

VPN auf die UCS

Im FortiClient

Passwort für IPsec-VPN

Earpiece-Corny2-3scoop-Gwyn-123

Credentials für VPN-User

username Diplomanden

password earpiece-corny2-3scoop-Gwyn-Lush9-needy-iii7

Edit VPN Connection

VPN: SSL-VPN **IPsec VPN** XML

Connection Name: UCS

Description:

Remote Gateway: 194.50.115.124 ✕
+ Add Remote Gateway

Authentication Method: Pre-shared key ▼

IPsec secret

Authentication (XAuth): ☐ Prompt on login ☒ Save login ☐ Disable

Username: Diplomanden

Failover SSL VPN: [None] ▼

Single Sign On Settings: ☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

VPN Settings

Phase 1

IKE Proposal

Encryption: AES128 (dropdown)

Authentication: SHA1 (dropdown)

Encryption: AES256 (dropdown)

Authentication: SHA256 (dropdown)

DH Group

☐ 1 ☐ 2 ☒ 5 ☐ 14 ☐ 15

☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20

☐ 21

Key Life

86400 sec

Local ID

232413

☒ Dead Peer Detection

☒ NAT Traversal

☐ Enable Local LAN

Phase 2

☐ Enable Local LAN

Phase 2

IKE Proposal

Encryption: AES128 (dropdown)

Authentication: SHA1 (dropdown)

Encryption: AES256 (dropdown)

Authentication: SHA256 (dropdown)

Key Life

☒ 43200 Seconds

☐ 5120 KBytes

☒ Enable Replay Detection

☒ Enable Perfect Forward Secrecy (PFS)

DH Group

5 (dropdown)

Im Browser

IP-Adresse 10.40.1.41 aufrufen, "vSphere Client starten"

Credentials für vSphere-Client

Username: ot-aufzug@atropos.local

Passwort: =,gssA%8ZxWc}m'0H"N;


Fortigate Licenses (1)

Aa Fortigate	License
 oslo-fw	FGVMSLTM26008268.lic
 th-fw	FGVMSLTM26008269.lic

NX_Fortinet_Anleitung_(1).docx

Geräte

- Windows Server: 5
 - Administrator / Ganzgeheim123!
 - Preferred app language: English (US)



- Ubuntu Server: 3
 - junioradmin / junioradmin
- Windows Clients: 4
 - junioradmin / junioradmin
- Ubuntu Clients: 4
 - junioradmin / junioradmin

- Fortigate: 2
 - admin / Junioradmin123!
- pfSense: 1
 - admin / junioradmin
- C8000v: 1 für RADIUS, 2 für Backbone
 - cisco / cisco
- Grafana:1
 - admin / junioradmin
- vSwitches: 5

Hostnames: So wie im Netzplan, ebenfalls klein geschrieben

Geräte

Geräte LBT (1)

Aa Name	≡ Standort	⦿ Typ	≡ Interface	≡ IP 1	≡ IP 2	≡ IP 3	≡ IP 4	≡ Default Gateway	≡ DNS
<u>bb1</u>	Backbone	Cisco IOS	bb1-bb2 bb1-scavenger	203.0.113.5/30	203.0.113.13/30				
<u>bb2</u>	Backbone	Cisco IOS	bb1-bb2 bb2-oslo bb2-toronto	203.0.113.6/30	203.0.113.1/30	203.0.113.10/30			
<u>oslo-ansible</u>	Osolemio	Ubuntu	osolemio-mgmt-lan	10.3.2.1				10.3.2.254	
<u>oslo-ca</u>	Osolemio	Windows Server	osolemio-domain-lan	10.3.3.203				10.3.3.254	10.3.3.201
<u>oslo-dc1</u>	Osolemio	Windows Server	osolemio-domain-lan	10.3.3.201				10.3.3.254	10.3.3.201

Aa Name	≡ Stand ort	⦿ Typ	≡ Interfa ce	≡ IP 1	≡ IP 2	≡ IP 3	≡ IP 4	≡ Defaul t Gatew ay	≡ DNS
<u>oslo- dc2</u>		OsolemioWindowsServer		10.3.3. 202	osolemio-domain-lan			10.3.3. 254	10.3.3. 201
<u>oslo- fw</u>		OsolemioFortiOS	bb2-oslo-fw osolemio-dmz osolemio-domain-lan osolemio-mgmt-lan	10.3.1. 254	10.3.2. 254	10.3.3. 254	203.0. 113.9/ 30		
<u>oslo- mail1</u>		OsolemioUbuntu	osolemio-domain-lan	10.3.3. 101				10.3.3. 254	10.3.1.1 02
<u>oslo- mail2</u>		OsolemioUbuntu	osolemio-domain-lan	10.3.3. 102				10.3.3. 254	10.3.1.1 02
<u>oslo- paw</u>		OsolemioWindowsServer	osolemio-mgmt-lan	10.3.2. 2				10.3.2. 254	
<u>oslo-r</u>		OsolemioCisco IOS	osolemio-domain-lan	10.3.3. 205				10.3.3. 254	10.3.3. 201
<u>oslo- rds</u>		OsolemioWindowsServer	osolemio-domain-lan	10.3.3. 204				10.3.3. 254	10.3.3. 201
<u>oslo- srv1</u>		OsolemioUbuntu	osolemio-dmz	10.3.1.1 01				10.3.1. 254	10.3.1.1 02
<u>oslo- srv2</u>		OsolemioUbuntu	osolemio-dmz	10.3.1.1 02				10.3.1. 254	10.3.1.1 02
<u>oslo- ws</u>		OsolemioWindowsServer	osolemio-domain-lan	10.3.3. X					
<u>sv- rodc</u>		ScavengerWindowsServer	Scavenger	10.1.0. 201					
<u>sv- vpn</u>		ScavengerpfSense	bb1-scavenger scavenger	10.1.0. 254					
<u>sv-ws</u>		ScavengerWindowsServer	Scavenger	10.1.0. X					
<u>th-dc1</u>		Toronto WindowsServer	Scavenger	10.2.0. 201				10.2.0. 254	10.3.3. 201

Aa Name	≡ Stand ort	⦿ Typ	≡ Interfa ce	≡ IP 1	≡ IP 2	≡ IP 3	≡ IP 4	≡ Defaul t Gatew ay	≡ DNS
<u>th-fw</u>	Toronto	FortiOS	bb2-toronto- toronto	10.2.0. 254	203.0. 113.2/ 30				
<u>th-srv</u>	Toronto	Ubuntu	toronto	10.2.0. 202				10.2.0. 254	10.3.3. 201
<u>th-ws</u>	Toronto	Windows	toronto	10.2.0. X				10.2.0. 254	

Allgemein

Subnetze: Alle Netzwerke haben eine SNM von /24, außer anders angegeben

DNS: Alle Geräte - bis auf die in der DMZ und oslo-dc1 & oslo-dc2 - haben oslo-dc1 (10.3.3.201) und oslo-dc2 (10.3.3.202) als DNS-Server konfiguriert.