# SenseFace 人脸布控实战系统

# 用户使用说明书 (V2.0) User Manual



# 修订记录

日期	修订版本	描述			
2016-04-10	V1.0	创建文档			
2016-04-10	V1.1	编写核心功能板块			
2016-04-17	V1.2	完成初稿			
2016-12-26	V2.0	根据 2.0 功能修改文档			

❖ 声明: 若本手册内容与当前使用版本存在差异,则以当前版本为准。

目录 CATALOG

第一	章	登录和退出
第二	章	功能模块操作4
2	2. 1	目标库管理4
2	2. 2	视频源管理11
2	2. 3	布控任务16
2	2. 4	实时监控20
2	2. 5	历史记录23
2	2. 6	人脸检索
2	2. 7	数据分析26
第三	章	<b>系统配置</b>
;	3. 1	账户设置
;	3. 2	用户管理29
第四	章	其他
4	4. 1	安装部署 33

# 1 登录和退出

**LOGIN & LOGOUT** 

# 第一章 登录和退出




图 1.1 登录界面

如需退出系统,请将鼠标移至页面右上方 , 点击"退出"按钮 ; 即退出系统并跳转回登录界面。

# 2 功能模块操作

# **FUNCTIONS AND OPERATIONS**

# 第二章 功能模块操作

本系统以"布控"作为核心功能应用场景,为了支持布控及后续分析需求,由"实时监控"、"历史记录"、"布控任务"、"目标库管理"、"视频源管理"、"人脸检索"、"数据分析"七大功能板块组成。

# 2.1 目标库管理




图 2.1 目标库 (列表显示)



图 2.2 目标库 (图标显示)



图 2.3 目标人员列表

#### 2.1.1 查询目标库



#### 2.1.2 创建目标库

点击目标库管理页面左上方的 88 8 , 在弹窗中填写目标库名称及相关描述信息,点击"确定",即可完成目标库创建。



图 2.4 新建目标库

#### 2.1.3 编辑目标库

鼠标滑过单个目标库,即出现"编辑"、"删除"按钮。



图 2.5 目标库编辑 (列表显示)



图 2.6 目标库编辑 (图标显示)

点击"编辑",在弹窗中填写目标库名称及相关描述信息,点击"确定"即可完成目标 库编辑。

#### 2.1.4 删除目标库

鼠标滑过单个目标库,点击"删除",出现弹窗,点击"确定"即删除目标库。注:若目标库正在被布控,则不允许删除。



图 2.7 删除目标库

#### 2.1.5 新建单个目标入库

点击目标人员列表页面左上方的"新建目标"按钮 <sup>> 返回上 ®</sup> ○ 新建師 ,打开新增人员页面。

SENSEFA	CE □ 实时监控	囯 历史记录	▽布控任务	■ 目标库管	理 口:视频源管理	$ \mathfrak{A} $
目标库管理 >	st > <b>新建目标</b>					
新建目标						
必埴信息						
*姓名	请输入姓名					
*身份证	请輸入身份证				□未知身份证号码	
*照片	上传	单张不超过20M,	照片最多可上传20	张		
选埴信息						
性别	○男 ○女					
级别	○重点 ○一	般				
年龄	请输入年龄					
民族	不限・					
籍贯	不限▼					
描述	请输入描述 ,	最多輸入250字				
确认	取消					

图 2.8 新建/编辑单个目标

姓名:目标人员姓名;

身份证号: 请输入真实有效的身份证号码;

填写完成目标信息后,点击"确认"按钮,即完成目标入库添加,并跳转目标详情页(如下图)。



图 2.9 目标人员详情页

#### 2.1.6 编辑目标信息

点击目标人员详情页面左上角的"编辑"按钮,打开目标人员编辑页面。



图 2.10 编辑目标信息

#### 2.1.7 目标人员删除

点击目标人员详情页面左上角的"删除"按钮,弹出确认删除对话框。点击【确定】, 删除完成。



图 2.11 删除目标人员


#### 2.1.8 目标人员复制

点击目标人员详情页面左上角的"复制"按钮,选择要将目标复制到的目标库,点击"确定"即完成复制。



图 2.12 复制目标人员

#### 2.1.9 目标人员批量编辑



#### 图 2.13 批量编辑目标

#### 2.1.10 目标人员筛选

在目标人员列表页面左上方的"筛选条件"中选择所需限定条件(显示、性别、年龄、 民族、籍贯),再点击"查询",即完成目标人员的筛选。



图 2.14 目标人员筛选

#### 2.1.11 目标人员导出

点击目标人员列表页面右上方"导出多个目标报表",选择需要导出的目标人员,点击"导出",即可导出选中的目标人员信息。点击"导出所有目标",即可导出目标库中所有目标人员信息到一个 excel 文档。



图 2.15 目标人员导出

#### 2.1.12 批量上传目标

系统支持通过批量上传库工具,批量上传多个目标到目标库。目前使用的批量上传库工具为: sense-upload-0.0.6-cross\_platform上传步骤如下所示:



图 2.16 批量上传步骤

- 1) 输入服务器 IP 地址
- 2) 输入端口号: 8080
- 3) 点击"获取图片库"
- 4) 点击图片库下拉箭头,选中目标库
- 5) 点击"浏览文件夹",选择待上传的图片路径
- 6) 点击"上传",开始上传图片到目标库

# 2.2 视频源管理

视频源支持视频文件和摄像头两种类型。



图 2.17 视频源管理

#### 2. 2. 1 视频文件

#### ■ 查询及筛选

1) 输入关键词搜索视频源

2) 根据创建时间筛选视频源 创建日期 日 开始日期 - 日 结束日期 - 直 省東日期 - 直 省東日 - 市 日

#### ■ ftp 上传视频文件

系统支持 ftp 工具上传本地视频到服务器,默认使用的 ftp 上传工具为 winscp。如用户 无 ftp 工具,可在"视频源管理"页面,将鼠标停留在"ftp 下载工具"上方,在出现弹窗中 通过 ftp 工具下载地址,下载 winscp。



图 2.18 ftp 工具下载

#### FTP 上传的配置如下:



图 2.19 ftp 上传配置

- 1) 点击"新建站点"
- 2) 文件协议选择 FTP

- 3) 主机名输入服务器 IP 地址
- 4) 端口号为9035
- 5) 用户名为 anonymous
- 6) 密码为 1234
- 7) 点击"高级",进入高级站点设置;点击"连接",取消勾选"被动模式",然后点击 "确定"(如图 2.20)
- 8) 点击"保存",之后即可直接登录
- 9) 点击"登录",上传视频文件



图 2.20 高级站点设置

#### ■ 浏览器上添加视频文件

点击



图 2.21 添加视频文件

- 1) 输入文件名: 视频文件支持 avi 和 mp4 格式, 文件名与 ftp 上传的文件名相同
- 2) 选择播放方式: 单播或轮播
- 3) 名称:输入文件名称
- 4) 备注: 输入备注信息

完成信息填充,点击"确认",添加视频成功。

#### ■ 编辑和删除

鼠标滑过任意视频文件,即出现"编辑"、"删除"按钮,点击即可进行编辑或删除,编辑页面与添加视频文件页面一致。



图 2.22 编辑/删除视频文件

#### 2.2.2 摄像头

#### ■ 查询及筛选

#### ■ 添加摄像头

点击 按钮,打开添加摄像头窗口。



图 2.23 添加摄像头

- 1) 地址: 输入 rtsp 地址
- 2) 连接方式: 选择直连或转码
- **3) 位置:**点击"设置"按钮,弹出摄像头位置设置弹窗,可选择鼠标定位或手动输入 经纬度。



图 2.24 摄像头位置

4) 名称: 输入摄像头名称

5) 备注: 输入备注信息

点击"确认"按钮,摄像头添加成功。

#### ■ 编辑和删除

鼠标滑过任意摄像头,即出现"编辑"、"删除"按钮,点击即可进行编辑或删除,编辑 页面与添加摄像头页面一致。



图 2.25 编辑/删除摄像头

### 2.3 布控任务

布控任务模块提供布控任务的管理与维护的日常操作,包括任务的查看、终止、新建、 编辑、建立副本、删除(没找到)操作。单个任务可灵活搭配关联目标人脸库(目标库)、 摄像头选择(视频源)、有效时间、告警级别选择的能力(阈值)等满足各种布控场景管理与配置应用需求。

#### 2.3.1 查询/浏览布控任务

#### 2.3.2 新建布控任务



图 2.26 新建布控任务

1) 任务名称: 任务名称不允许重复

**2) 选择目标库:**点击 图选择目标库 · 出现弹出框,选择(可多选)所需布控的目标库,点击"确认"



图 2.27 选择目标库

- 3) 有效时间:选择是否长期有效
- **4) 视频源:** 点击 出现弹出框,选择(可多选)所需视频源(本地视频/摄像头),点击"确认"



图 2.28 选择视频源

- **5) 属性告警:** 当抓拍照片在目标库中比对成功,且照片中目标人员具备戴眼镜/戴口罩/男(女)等属性时进行告警。
- **6) 阈值:** 适配布控场景所需,系统分别提供 90%、80%、70%、60%四个档位供选择。 也可以手动输入期望设置的阈值。

(注: 阈值达到 90%,则只对相似度较高的目标告警;降低阈值,则会对近似目标进行告警提示,减少漏报的可能性)

7) 备注:可输入不超过 250 字的备注信息。

点击"保存",完成新建任务。

#### 2.3.3 编辑布控任务

鼠标滑过任意布控任务,单击出现的"编辑"按钮,进入任务编辑页面。

注:编辑布控任务规则与新建布控任务功能一致。



图 2.29 编辑布控任务

#### 2.3.4 建立布控任务副本

鼠标滑过任意布控任务,单击出现的"终止任务"按钮,进入创建布控任务副本页面。




图 2.30 建立布控任务副本

#### 2.3.5 终止布控任务

鼠标滑过任意布控任务,单击出现的"终止任务"按钮,即终止当前任务,同时可在已结束任务中查看。




图 2.31 终止布控任务

#### 2.3.6 任务批量操作

注: 暂不支持批量操作。

### 2.4 实时监控

实时监控板块,主要是对实时视频进行监控和人脸抓拍,同时对抓拍人脸达到布控任务比对阈值则告警显示。




图 2.32 实时监控

#### 2.4.1 实时抓拍模块

■ 摄像头/视频监控





图 2.33 选择查看监控



- 1) 布控任务排列方式:
- 2) 按关键词查找布控任务 请输入关键词 〇;
- 3) 在左侧布控任务列表中选择布控任务,下拉摄像头/视频源列表,勾选所对应的摄像 头/视频源即可进行视频画面切换。

#### ■ 人脸实时抓拍记录

"实时抓拍"即当前所选摄像头/视频画面的人脸抓拍记录;点击"更多"则跳转至"历史记录"的"抓拍记录"页面。



图 2.34 实时抓拍记录

#### 2.4.2 实时告警模块

抓拍人脸达到布控任务比对阈值则在右侧实时告警显示。

#### ■ 设置

点击右上方的"设置"按钮,可对实时告警模块进行设置。




图 2.35 设置实时告警

- 1) 显示内容: 选择对选中视频告警、对选中任务告警或对全部任务告警
- 2) 告警提示:选择是否开启告警提示(红色告警)
- 3) 声音提示: 选择是否开启声音提示
- 4) 弹幕提示: 选择是否开启弹幕提示

设置完成后,当抓拍人脸触发布控任务时,系统即时推送告警。



图 2.36 目标告警

#### ■ 告警人员详情

点击放大按钮,查看告警人员详情(如下图)。



图 2.37 查看告警人员详情

进入告警详情页,包括:

1) 告警人员信息: 抓拍图片与目标图片比对阈值

- 2) 近似目标:可查看更多比对结果
- 3) 目标轨迹:包括首次出现点、最常出现点及最终落脚点



图 2.38 告警详情页

#### ■ 跳转到历史记录

点击"更多",则跳转到"历史记录"功能模块。



图 2.39 查看更多告警记录

### 2.5 历史记录

此功能板块主要针对告警记录以及人脸抓拍记录的查询。

#### 2.5.1 目标告警记录

#### ■ 查询

界面默认显示目标历史告警记录信息,支持筛选查询:



图 2.40 筛选查询

- 1) 布控筛选: 指定具体任务、时间段及视频源。
- **2) 目标筛选:** 根据目标的性别、年龄、民族、籍贯属性及比对相似度、所属目标库进行筛选。
- **3) 属性筛选:** 针对抓拍比对成功的目标人员进行眼镜、口罩、胡子、性别、年龄、种族等属性的筛选。


选定筛选条件,点击"查询",即完成目标查询。



图 2.41 目标告警历史记录

#### 排列方式

查询结果支持3种方式查询:



- 1) 时间排序: 按时间倒序排序。
- 2) 视频源排序: 按摄像头点位的拼音顺序。
- **3) 目标排序:**将同一个目标多次记录合并展示,从而在目标人员的地址变化中可看出目标的轨迹。

#### ■ 告警比对结果

注: 版面功能与实时监控中的右侧告警记录保持一致。

#### 2.5.2 人脸抓拍记录

显示布控任务中的人脸抓拍数据。



图 2.42 人脸抓拍历史记录

#### 查询

支持指定布控任务、时间、视频源查询。



图 2.43 筛选查询

#### 2.6 人脸检索

人脸检索可实现以图搜图,即在目标库中搜索与上传照片相似的图片。

**操作步骤:**上传本地照片,选择识别阈值(阈值越大,搜索结果相似度越高),选择需要进行比对的目标库,完成后点击"开始检索"。



图 2.44 人脸检索界面

### 2.7 数据分析

数据分析是基于基础数据进行更深入的分析,现包括:聚类任务、系统数据、告警人员 出现频率。



图 2.45 数据分析界面

# 3 系统配置

**SETTINGS** 

# 第三章 系统配置

### 3.1 账户设置

鼠标移至页面右上方 ② ,点击"账户设置",进入账户设置页面。



图 3.1 账户设置

#### ■ 编辑

点击"编辑"按钮,触发编辑状态页面,输入姓名、性别、岗位信息及上传头像,点击 "保存",即完成账户信息修改。



图 3.2 编辑账户

#### ■ 修改密码

点击"修改密码",进入密码修改页面。



图 3.3 修改密码

# 3.2 用户管理

用户管理模块为管理员添加用户权限模块,鼠标移至页面右上方 ( ), 点击"用户管理", 进入用户管理页面。



图 3.4 用户管理

#### ■ 新建用户

点击"新建用户",进入新建用户页面。



图 3.5 新建用户

- 1) 输入必填信息:包括账号、密码、姓名、辖区、角色和权限
- 2) 选填信息:包括性别、警员编号、岗位信息

输入完成,点击"确定",即完成新建用户。

#### ■ 编辑用户

鼠标滑过任意用户信息,点击操作栏的"编辑"按钮,进入用户信息编辑页面,与新建用户页面一致。

#### ■ 搜索用户

在页面右上方的 中输入关键词,即可搜索相关用户。

# 4 其他

**OTHERS** 

# 第四章 其他

# 4.1 安装部署

注:请参考《SenseFace 人脸布控实战系统安装部署》相关文档。

T I M E
T O
M A K E
S E N S E

官方网站 www.sensetime.com

联系方式 0755-26691805 (转 智能视频业务部 ) 公司地址 深圳市南山区南海大道1052号海翔广场711



