1Bit - BP Category Menu: guía de uso

Oct 16, 2026 · @1Bit Desarrollo

Qué es


El botón **Productos** del menú principal abre un panel con las categorías de la tienda organizadas en columnas. Cada columna es una categoría que ustedes eligen, con sus subcategorías debajo.

- **En computadora:** al pasar el mouse sobre "Productos" se abre el panel. El nombre de cada columna se ve en negro y las subcategorías en gris; al pasar el mouse pasan a negro. Las subcategorías que tienen más niveles muestran una flecha ⌄ para desplegarlos u ocultarlos.
- **En celular:** "Productos" aparece en el menú lateral con una flecha, igual que "Marcas". Cada toque en la flecha despliega el nivel siguiente.

Elegir qué categorías aparecen

Cada columna del panel es una categoría marcada como "Incluir en menú de categorías". Se configura desde la propia categoría:

1. Ir a **Productos → Categorías** y abrir la categoría (o crear una nueva).
2. En el bloque **Menú de categorías**, tildar **Incluir en menú de categorías**.
3. Opcional: cargar un número en **Orden**.
   - Menor número = columna más a la izquierda (1, 2, 3…).
   - Vacío = va después de las numeradas, en orden alfabético.
   - El mismo campo ordena también las subcategorías dentro de su columna.
4. Guardar con **Actualizar** (o **Añadir nueva categoría**).




Para sacar una categoría del menú, destildar la casilla y guardar. En el listado de categorías, la columna **Menú** muestra ✓ en las que están incluidas y su orden entre paréntesis.

Qué categoría marcar: la que tiene que ser el **título de la columna**. El panel muestra debajo sus subcategorías automáticamente. Ejemplo: marcar *Bolsas & Viajes* muestra *Accesorios de viaje → Accesorios, Monederos y Riñoneras…*. Si se marca solo *Accesorios de viaje*, esa pasa a ser una columna aparte con su propio título.

Ubicar el botón en el menú

El botón "Productos" es un ítem normal del menú principal que tiene asignado el bloque **Menú categorías**, que es el que dibuja el panel.




Cambiar la posición o el texto del botón

1. Ir a **Apariencia → Menús** y elegir el menú **Main navigation**.
2. Arrastrar el ítem **Productos** a la posición deseada (primero, tercero, al final…).
3. Para cambiar el texto, desplegar el ítem y editar **Etiqueta de navegación**.
4. Guardar con **Guardar menú**.

Crear el botón desde cero (por ejemplo, si se borró o se arma otro menú)

1. En **Apariencia → Menús**, panel **Enlaces personalizados**: URL `/tienda/`, texto "Productos" → **Añadir al menú**.
   La URL y el texto son a elección: el botón puede llevar a cualquier página o a ninguna (en ese caso, URL `#`), y puede llamarse como prefieran ("Productos", "Catálogo", "Merchandising"…). En esta guía se usa "Productos" como ejemplo.
2. Desplegar el ítem nuevo y completar:



Opción del ítem	Valor
Diseño	Establecer tamaños
Ancho del desplegable	Ancho del panel en px (ej.: 1600). En pantallas más chicas se achica solo.
Bloque HTML para el desplegable	Menú categorías
Cargar desplegable HTML con AJAX	No
Abrir al evento del ratón	Al pasar el ratón

3. Ubicarlo en la posición deseada y **Guardar menú**.

El contenido del bloque **Menú categorías** (WoodMart → Bloques HTML) no hay que tocarlo: tiene adentro el código que arma las columnas. Las categorías se cambian siempre desde cada categoría, no desde el bloque.

Pantalla "Menú de categorías"

En **WooCommerce → Menú de categorías** se ve el estado del menú y se cambian los ajustes generales.

Categorías incluidas: tabla con todas las categorías marcadas, en el orden en que salen. Muestra el orden, la ruta (de qué categoría cuelga), cuántos productos tiene y si está **Visible** u **Oculta (sin productos)**. El nombre lleva a editar la categoría.

Regenerar menú: vuelve a armar el panel en el momento. Debajo indica cuándo se armó por última vez.

Ajustes

Ajuste	Qué hace
Mostrar el menú	Activa o desactiva el panel. Desactivado, el botón queda pero no despliega categorías.
Columnas por fila (escritorio)	Cuántas columnas entran por fila (2 a 8). Si hay más categorías, siguen en una fila nueva.
Profundidad	Cuántos niveles se muestran en cada columna, contando desde la categoría marcada.

Profundidad, con un ejemplo (columna *Bolsas & Viajes*):

Opción	Qué se ve
1 nivel	Solo el título: Bolsas & Viajes
2 niveles	El título y sus subcategorías: Accesorios de viaje, Bolsas, Mochilas…
3 niveles	Además, las hijas de cada subcategoría (con flecha): Accesorios, Monederos y Riñoneras…
4 niveles	Un nivel más abajo, para categorías con árboles más largos
Todos los niveles	Todo lo que haya, sin límite

Cómo se actualiza

El panel se arma una vez y queda guardado, para que la tienda cargue rápido. Cuando algo cambia, se vuelve a armar solo y el cambio se ve **al recargar la página**.

- **Al recargar:** cualquier cambio hecho desde WordPress (nombre, URL o ubicación de una categoría; crearla o borrarla; tildar "Incluir en menú de categorías" o cambiar el Orden; productos que se agregan, quitan, publican o borran; importaciones con el importador de WooCommerce; traducciones).
- **Hasta 12 horas:** cambios hechos con herramientas externas (otros importadores, cambios directos en la base). Para verlos al instante, usar **Regenerar menú**.

Si el sitio usa un sistema de caché de páginas (por ejemplo, del hosting o de Cloudflare), después de cambiar categorías puede hacer falta vaciar esa caché para ver el menú nuevo.

Cuándo usar Regenerar menú: después de una carga masiva con alguna herramienta externa, o si algo del menú no coincide con las categorías.