Cômodo	Temperatura	Umidade
Quarto 1	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Quarto 1	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Quarto 1	Baixa (≤19°C)	Baixa (<40%)
Quarto 1	Baixa (≤19°C)	Baixa (<40%)
Quarto 1	Confortável (20-34°C)	Confortável (40-59%)
Quarto 2	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Quarto 2	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Quarto 2	Baixa (≤19°C)	Baixa (<40%)
Quarto 2	Baixa (≤19°C)	Baixa (<40%)
Quarto 2	Confortável (20-34°C)	Confortável (40-59%)
Piscina	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Piscina	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Piscina	Confortável (20-34°C)	Alta (≥60%)
Piscina	Confortável (20-34°C)	Alta (≥60%)
Cozinha	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Cozinha	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Cozinha	Confortável (20-34°C)	Confortável (40-59%)
Sala	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Sala	Alta (≥35°C)	Alta (≥60%)
Sala	Baixa (≤19°C)	Alta (≥60%)
Sala	Baixa (≤19°C)	Alta (≥60%)

## Movimento

## Ações do Sistema

Ligar ar-condicionado, ligar desumidificador, acender luzes, ligar TV

Ligar ar-condicionado, ligar desumidificador

Ligar aquecedor, acender luzes, ligar TV

Ligar aquecedor

Acender luzes, ligar TV

Ligar ar-condicionado, acender luzes

Ligar ar-condicionado

Ligar aquecedor, acender luzes

Ligar aquecedor

Acender luzes, ligar TV

Enviar alerta de calor, acender luzes externas, ligar bomba

Monitorar bomba (sem acionar luzes)

Acender luzes externas, ligar bomba

Ligar bomba (sem acionar luzes)

Acionar exaustor, ligar desumidificador, acender luzes

Acionar exaustor, ligar desumidificador

Acender luzes, ligar microondas (se programado)

Ligar ar-condicionado, ligar desumidificador, acender luzes

Ligar ar-condicionado, ligar desumidificador

Ligar aquecedor, ligar desumidificador, acender luzes

Ligar aquecedor, ligar desumidificador