공통 코드(Enum)표

생성 일시	2026년 5월 4일 오후 8:10
최종 업데이트 시간	2026년 5월 8일 오전 10:03
그룹	개발 표준 및 인터페이스

📚 공통 코드 (Enum)

👥 1. 사용자 및 조직

1-1. Role (사용자 권한)

코드값 (Enum)	설명	비고
`ROLE_HQ`	본사 관리자 (Head Quarters)	시스템 전체 권한 (마스터 관리, 리콜 발령 등)
`ROLE_WM`	창고 관리자 (Warehouse Manager)	담당 창고의 재고, 입/출고 처리 권한
`ROLE_FM`	가맹점주 (Franchise Manager)	담당 가맹점의 발주, 반품 신청 권한

📦 2. 재고 및 로트

2-1. AllocStatus (재고 할당 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`AVAILABLE`	가용	출고(발주)에 사용 가능한 상태
`ALLOCATED`	할당됨	특정 발주 건에 묶여 출고 대기 중인 상태
`SHIPPED`	출고 완료	창고를 떠나 가맹점으로 배송된 상태

2-2. QualityStatus (재고 품질 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`NORMAL`	정상	판매 및 사용 가능
`INSPECTING`	검수 대기/중	반품 회수 후 또는 입고 시 품질 확인 중
`HOLD`	출고 금지	리콜 대상이거나 품질에 문제가 발생한 상태
`DISCARD_SCHEDULED`	폐기 예정	검수 결과 불량으로 판정되어 폐기 대기 중

2-3. LocStatus (재고 위치 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`STORED`	보관 중	창고 내 정상 보관 상태
`MOVING`	이동 중	창고 간 재고 이동(`Stock Transfer`) 중

2-4. LotStatus (로트 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`AVAILABLE`	정상(판매가능)	유통에 문제없는 로트
`HOLD`	보류	일시적 출고 제한
`EXPIRED`	유통기한 만료	기한이 지나 폐기해야 하는 로트
`RECALLED`	리콜	본사 리콜 대상
`DAMAGED`	파손	실물 파손 확인
`DISPOSED`	폐기	물리적 폐기 완료

2-5. SectionType (섹션 타입)

코드값 (Enum)	**구역 명칭**	**회전율 및 상태 정의**	**논리적 정의**
`DOCKING`	검수 대기 구역	`INSPECTING` (검수 대기)	입고 물품이 최초로 도착하여 검수를 기다리는 공간

코드값 (Enum)	구역 명칭	회전율 및 상태 정의	논리적 정의
`HIGH_ROT`	A-Zone (고회전)	`NORMAL` / `AVAILABLE`	출고 빈도가 가장 높은 주력 상품 보관 구역 (출고장 인접)
`MID_ROT`	B-Zone (중회전)	`NORMAL` / `AVAILABLE`	일반적인 판매 속도를 가진 표준 상품 보관 구역
`LOW_ROT`	C-Zone (저회전)	`NORMAL` / `AVAILABLE`	출고 빈도가 낮은 비주력 상품 보관 구역 (창고 안쪽/상단)
`QUARANTINE`	격리/폐기 구역	`HOLD` (출고 금지)	품질 이상, 리콜, 폐기 예정 상품의 물리적 격리 공간

2-6. TemperatureType (온도 타입)

코드값 (Enum)	설명	적용 구역 (SectionType)
`ROOM`	상온 (15~25°C)	**DOCKING**, **HIGH_ROT**, **MID_ROT**, **LOW_ROT**, **QUARANTINE**
`COOL`	냉장 (2~10°C)	저온 보관이 필요한 특정 기능성 상품 구역

🚚 3. 물류 프로세스

3-1. OrderStatus (발주 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`PENDING`	발주 대기	가맹점이 신청 후 창고 배정 대기 (재고 할당 전)
`APPROVED`	발주 승인	창고 배정 및 재고 할당(ALLOCATED) 완료
`SHIPPED`	출고 완료	창고에서 상품이 출고됨
`CANCELED`	발주 취소	점주 취소 또는 재고 부족으로 인한 본사 취소

3-2. InboundStatus (입고 승인 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`PENDING`	승인 대기	공장(제조사)에서 입고 예정 데이터 등록
`APPROVED`	승인 완료	입고 예정일 확정 및 입고 준비
`COMPLETED`	입고 완료	창고에 실물 도착 후 가용 재고(AVAILABLE)로 전환
`REJECTED`	반려	정보 오류 등으로 입고 거부

3-3. OutboundStatus (출고 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`PENDING`	출고 대기	가용 재고 확인 및 **점유** 시작
`PICKING`	피킹/작업 중	`alloc_status` 를 **ALLOCATED**로 변경
`SHIPPED`	출고 완료	`quantity` 최종 차감 및 **SHIPPED** 처리
`CANCELED`	출고 취소	할당된 재고를 다시 **AVAILABLE**로 복구

3-4. TransferStatus (창고 간 이동 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`REQUESTED`	이동 요청	본사 또는 창고 간 재고 이동 요청
`IN_TRANSIT`	이동 중	출발 창고에서 출고되어 도착 창고로 가는 중
`COMPLETED`	완료	도착 창고에 입고 완료 (재고 DB 업데이트)
`CANCELED`	취소	이동 요청 철회

🚨 4. 품질 및 사후 관리

4-1. RecallStatus (리콜 진행 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`ONGOING`	진행 중	해당 로트에 대한 리콜 공지 및 회수 진행 중
`COMPLETED`	종료	회수 및 폐기 처리가 모두 완료됨
`CANCELED`	철회	오발령 등으로 리콜 조치 취소

4-2. ReturnStatus (반품 상태)

코드값 (Enum)	설명	비고
`PENDING`	회수 대기	가맹점에서 반품 신청 후 물건 도착 전
`INSPECTING`	검수 중	창고에 도착하여 파손/불량 여부 확인 중
`APPROVED`	승인	검수 결과 타당하여 반품 최종 승인 (환불/교환 대상)
`REJECTED`	반려	단순 변심 또는 고의 파손 등으로 반품 거부

4-3. InspectionResult (검사 결과)

코드값 (Enum)	설명	비고
`PASS`	합격	정상 재고(`NORMAL`)로 입고 확정
`FAIL`	불량	폐기 예정(`DISCARD_SCHEDULED`) 처리
`HOLD`	보류	추가 확인 필요(`HOLD`) 처리

4-3. DefectReason (불량 사유)

코드값 (Enum)	설명	비고
`CONTAINER_DAMAGED`	용기 파손	용기 파손 및 찌그러짐
`LEAKAGE`	누액	내용물 흘러나옴
`LABEL_ERROR`	라벨 불량	인쇄 불량, 오타, 부착 불량
`EXP_SHORTAGE`	유통기한 부족	잔여 유통기한 기준 미달
`QTY_MISMATCH`	수량 불일리	실물과 전표 수량 차이
`DISCOLORATION`	변색	내용물 색상 이상
`ODOR_ANOMALY`	냄새 이상	향료 변질 등 취기 이상