

[QA-2] [마비노기 모바일] 가방에서 패션 확장 팝업창 띄운 후 ESC 버튼을 누르면 팝업창은 유지되고 가방에서 나가지는 현상

만들: 18/5월/26 업데이트: 18/5월/26

상태:	해야 할 일
프로젝트:	QA 버그리포트
컴포넌트:	없음
영향을 받는 버전:	없음
수정 버전:	없음

유형:	작업	우선 순위:	Medium
보고자:	김이현	담당자:	김이현
해결:	해결되지 않음	투표:	0
레이블:	#UI		
남은 추정치:	지정되지 않음		
사용한 시간:	지정되지 않음		
최초 추정치:	지정되지 않음		

첨부 파일:	 [마비노기모바일]패션-가방 확장 팝업 버그.mp4
Rank:	0 i00007:
Start date:	15/4월/26

설명

1. 테스트 환경 정보

플랫폼 : PC

서버/환경 : 한국서버 / 라이브

운영체제 : Windows 11

계정 서버 / 닉네임 : 던컨 / 김착불

UID : 0R500G910J07G

클라이언트 버전 : 2.6.30011.336

리소스 버전 : Re6cb406_A65b120a

설정 언어 : 한국어

2. 상세 현상

가방에서 패션 확장 팝업창 띄운 후 ESC 버튼을 누르면 팝업창은 유지되고 가방에서 나가지는 현상

3. 발생 빈도

항상 발생 : 제시된 재현 절차를 수행할 경우, 동일 조건에서 항상 동일한 현상이 발생(총 10회 반복 재현 100%)

4. 재발생 스텝

- 마비노기 모바일 PC로 실행
- 임의의 캐릭터 생성
- 캐릭터 → 가방(I) → 패션 → 패션 프리셋 확장 버튼 '+' 클릭
- 키보드 'ESC' 클릭

5. 기대 결과

'ESC' 가 기획에 없을 경우 팝업창이 그대로 유지되어야 하며 ESC 클릭하며 가방이 닫힐 경우 패션 프리셋 확장 팝업창도 함께 닫혀야 합니다.

