



BBMe Ping

Ein von Grund auf neu geschriebener, freier
Ergänzungsbaustein für BBM Enterprise: löst bei Prioritäts-
Nachrichten ein frei einstellbares Ton-/Wiederholungsmuster
aus, das auch im lautlosen Modus hörbar bleibt – abhängig
vom Absender und vom aktuellen Telefon-Modus. Diese
Anleitung zeigt, was die App kann und wie man sie
einrichtet.

Version 0.12 · GNU GPLv3 (oder später) · kein BBM-Code, keine mitgelieferten BBM-Töne
Quellcode & APK zum Herunterladen: github.com/8818freak/BBMePing
Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb.

Inhalt


1. [Was ist BBMe Ping?](#)
2. [Einrichtung](#)
3. [Standard-Muster einstellen](#)
4. [Ton wählen](#)
5. [Personenbezogene Muster](#)
6. [Sicherung](#)
7. [Über BBMe Ping](#)

1 Was ist BBMe Ping?

BlackBerrys Messenger-Nachfolger BBM Enterprise kennt Nachrichten mit erhöhter Priorität (früher als „PING“ bekannt). Auf einem stummgeschalteten Telefon geht das leicht unter – BBM Enterprise vibriert zwar, spielt aber keinen eigenen Ton gegen die Stummschaltung. **BBMe Ping** schließt genau diese Lücke: es beobachtet Prioritäts-Benachrichtigungen von BBM Enterprise und löst dafür ein frei zusammengestelltes Ton-/Wiederholungsmuster aus, das bewusst über den Wecker-Lautstärke-Kanal läuft – denselben, über den auch Wecker-Apps bei „Lautlos“ hörbar bleiben.

Kostenlos · quelloffen (GPLv3) · kein BBM-Code, keine mitgelieferten BBM-Töne · kein Tracking, keine Werbung · Deutsch/Englisch (automatisch nach Gerätesprache) · Android 10 oder neuer.

BBMe Ping enthält keine Grafiken, Töne oder Code von BlackBerry/BBM – es spricht ausschließlich offene, dokumentierte Android-Schnittstellen an (NotificationListenerService, um Prioritäts-Benachrichtigungen zu erkennen und um den von BBM selbst konfigurierten Ton auszulesen, sowie ContactsContract für personenbezogene Muster).



Hauptbildschirm

2 Einrichtung

Benachrichtigungszugriff erlauben


Ohne diese Freigabe kann BBMe Ping BBM-Nachrichten überhaupt nicht erkennen – die App zeigt den Hinweis deshalb ganz oben, solange der Zugriff fehlt. Ein Tipp auf „Zugriff erlauben“ öffnet den System-Bildschirm für Benachrichtigungszugriff; dort BBMe Ping in der Liste suchen und aktivieren.

Das ist derselbe Systembildschirm, über den auch andere Apps mit Benachrichtigungszugriff (z. B.

Anruf-Blocker) freigeschaltet werden – kein spezieller BBMe-Ping-Dialog, sondern reines Android.

Optional, aber empfehlenswert: Kontakte-Zugriff erlauben, sobald man das erste Mal ein personenbezogenes Muster anlegt (siehe [Abschnitt 5](#)) – ohne diese Berechtigung gilt für jeden Absender nur das Standard-Muster.

Wichtig bei geänderten Berechtigungen: Ändert sich eine Berechtigung – etwa weil ein Update eine neue hinzufügt oder eine bestehende erweitert – muss man die bereits erteilte Berechtigung in den Android-Einstellungen einmal **entziehen und danach neu erteilen**. Sonst bleibt sie trotz „erteilt“ wirkungslos.



Berechtigungen erklärt

3 Standard-Muster einstellen

Tonfolge

„Töne je Tonfolge“ legt fest, wie viele Töne unmittelbar hintereinander zu hören sind (mit „Pause zwischen Tönen“ dazwischen), bevor eine längere Pause folgt.

Wiederholungen & Pausen


„Wiederholungen“ zählt die zusätzlichen Wiederholungen der ganzen Tonfolge (0 = nur einmal abspielen). „Pause zwischen Tonfolgen“ ist die längere Pause zwischen zwei solchen Wiederholungen.

Lautstärke

Start- und (optional) Maximal-Lautstärke, linear ansteigend über alle Wiederholungen hinweg – z. B. leise beginnen und bis zur letzten Wiederholung lauter werden.

Telefon-Modus

Das Muster gilt nur in den angehakten Modi (Normal/Vibration/Lautlos). Ohne Haken bei „Lautlos“ würde die ganze Konstruktion ja gerade dort fehlen, wo sie am nötigsten ist – deshalb lohnt sich ein Blick, welche Modi aktiviert sind.



Muster-Editor

4 Ton wählen

Automatisch (Standard)

Ohne eigene Auswahl liest BBMe Ping bei jeder echten Prioritäts-Nachricht den Ton aus, den BBM Enterprise selbst für seinen Benachrichtigungskanal konfiguriert hat – es wird dafür keine Ton-Datei kopiert oder mitgeliefert, sondern nur einmalig zur Laufzeit ausgelesen.

Ton aus BBMe wählen...

Listet die Töne der tatsächlich installierten BBM-Enterprise-App direkt auf (z. B. „Priorität (PING)“) und löst sie gegen deren eigene Ressourcen auf – auch hier wird nichts kopiert, nur ein Verweis gespeichert. Passt sich damit automatisch an, falls BBM die Töne einmal ändert.

Eigene Datei wählen...

Eine beliebige eigene Ton-Datei vom Gerät auswählen (z. B. ein selbst gesicherter, alter BBM-Ton).

Testen

Spielt den eingestellten bzw. zuletzt bei einer echten Nachricht ermittelten Ton mit dem kompletten Muster einmal probeweise ab.

5 Personenbezogene Muster


Über „+ Kontakt hinzufügen“ lässt sich für einzelne Absender ein eigenes Muster hinterlegen, das für diese Person das Standard-Muster ersetzt (nur wenn es für den aktuellen Telefon-Modus aktiv ist – sonst greift wieder das Standard-Muster). Der Abgleich läuft über den genauen Anzeigenamen aus dem Adressbuch, damit nie die falsche Person getroffen wird. Ein Kontakt lässt sich über das X neben seinem Eintrag jederzeit wieder entfernen.

6 Sicherung

Unter „Über BBMe Ping“ → „Sicherung“ lassen sich Standard-Muster und alle personenbezogenen Muster als einfache Textdatei exportieren bzw. aus einer solchen Datei wiederherstellen (praktisch vor einer Neuinstallation, oder um Muster auf ein anderes Gerät zu übertragen). Automatisch ermittelte und „aus BBMe gewählte“ Töne übertragen sich problemlos; eine per „Eigene Datei wählen“ gewählte Datei bleibt nur auf demselben Gerät gültig.

7 Über BBMe Ping

Zeigt jederzeit die installierte Version, den vollständigen Lizenztext (GPLv3) sowie ein aufklappbares Änderungsprotokoll – direkt in der App, ohne dafür das Internet zu bemühen. Ein Diagnose-Protokoll hält etwaige Fehler/Abstürze fest (hilft bei der Fehlersuche ohne Kabel).



Über BBMe Ping (Version, Lizenz, Sicherung)