

ITA_システム構成/環境構築ガイド

Terraform-driver

一第1.9版 一

Copyright © NEC Corporation 2020. All rights reserved.

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複写することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

- ・ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- · Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- · Oracle、MySQLは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- · MariaDBは、MariaDB Foundationの登録商標または商標です。
- · Terraformは、HashiCorpの登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TMマークは本書に明記しておりません。

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

目次

| はし | こめに | 3 |
|----|--------------------------------------|---|
| | 機能 | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| | システム要件 | |
| 4 | Terraform 初期設定 | 7 |
| | l.1 必要リソース準備 | |

はじめに

本書では、ITA で Terraform オプション機能(以下、Terraform driver)として運用する為のシステム構成と環境構築について説明します。

ITA Terraform driver を利用するにあたっては、ITA 基本機能が構築済であることが前提です。ITA 基本機能の構築に関しては、「環境構築ガイド(基本編)」をご覧ください。

1 機能

Terraform driver は以下の機能を提供します。

表 1-1-1. 機能名

| No | 機能名 | 用途 | WEB コンテンツ | BackYard コンテンツ |
|----|------------------|--|--------------|-------------------|
| 1 | Terraform driver | ITA から Terraform を介して、コード化したインフラストラクチャ構成について、実行計画を生成したうえで構築を実行します。 また、Policy as Code によるアクセスポリシーをコード化して管理することが可能です。 | © | © |


2 システム構成

Terraform driver のシステム構成は、ITA システムと同じです。

Terraform driver については、ITA サーバとは別に Terraform Enterprise 専用サーバを用意するか、 Terraform Cloud を利用する構成が考えられます。

ここでは、ITA システムの推奨構成であるバランス HA 型に Terraform Enterprise サーバを付加した構成を図示します。

※ ここでは省略した構成図を記載します。詳しくは「システム構成/環境構築ガイド」基本編」を参照してください。



3 システム要件

Terraform driver(ITA 側) は ITA システムのシステム要件に準拠するため、「システム構成/環境構築ガイド_基本編」を参照してください。ここでは BackYard の必要要件を記載します。

●バージョン

表 3-1. Terraform Enterprise システム要件

| | | • |
|------------|----------|------|
| パッケージ | バージョン | 注意事項 |
| Terraform | 202110-1 | |
| Enterprise | (576)以上 | |

表 3-2.Terraform Cloud システム要件

| パッケージ | バージョン | 注意事項 |
|-----------------|-------|-----------------------------|
| Terraform Cloud | - | Terraform Cloud は常に最新の状態です。 |

BackYard

表 3-3. Terraform BackYard 必要 Linux コマンド


| コマンド | 注意事項 |
|------|------|
| tar | |
| zip | |

4 Terraform 初期設定

4.1 必要リソース準備

Terraform Driver から Terraform に連携するために、Terraform からユーザトークンを発行する必要があります。

ブラウザより Terraform にログインし、[User Settings] →[Tokens]→[Creat an API token]の順に押下することで発行されます。



発行されたユーザトークンは ITA の Terraform コンソール「インターフェース情報」より設定します。 詳細は「利用手順マニュアル Terraform-driver」をご参照ください。