




1-Primer posem la ISO i definim les necessitats.(Important posar skip unattended installation)




2-**Important**, abans d'iniciar la màquina si volem un altre adaptador de xarxa l'hem de posar abans perquè es configuri sol, si no ho haurem de configurar a mà. (Si no ho has afegit després ho toco al punt 12).




3-Ara toca instal·lar-ho i posar els idiomes que vulguem, ens dirà quina versió voldrem, de normal la Ubuntu server, la mini porta molts menys ordres i s'hauran d'instal·lar després.




4-Ens posarà la configuració de les xarxes, demoment no toquem res, si dóna error a un adaptador assegura't que estigui ben afegit i si ho està activa l'IPV4 en automàtic, igual a la de proxy configuration i a mirror configuration igual.




5-En la configuració de storage només activem "use an entire disk" si hi ha alguna cosa més ho desactivem i la següent pantalla no cal tocar res de normal, ens sortirà un avís i donem a continuar.




6-Ara no demanarà usuari i el nom del servidor, posem alguna cosa bàsica que ens acordem, després ja ho canviarem i al ubuntu pro de la següent pantalla li donem skip.



7-Marquem instal·lar servei SSH per permetre accés remot al servidor i a la següent pantalla no toquem res..



8-Aquí només esperem, després donem a reiniciar ara i quan surti l'error donar-lo a l'intro..



```
FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
[IS
```

9-Important, només aquest instal·lat l'actualitzem amb l'ordre:

`-sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
usuari@server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
usuari@server:~$
```

10-Molt important fer un ping a un servidor com el de google (8.8.8.8) per verificar que està bé la connexió (per aturar un procés que s'està fent es: control+c).

```
usuari@server:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=9.97 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.71 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=9.69 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=9.71 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.57 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=9.62 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=9.67 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=9.18 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=9.98 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 9562ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.184/9.677/9.980/0.220 ms
usuari@server:~$
```

11-Ara posarem nom al servidor.

Primer ho editem amb aquesta ordre:

-sudo host namectl set-hostname (nom del servidor)

```
usuari@server:~$ sudo hostnecml set-hostname albertserver
```

Important editar-lo també a l'arxiu /etc/hosts amb la següent ordre entrem:

-sudo nano /etc/hosts

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Ara la segona línia per això: (nom del servidor)(domini)(nom del servidor) per exemple:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 albertserver.waytoit.test albertserver

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Podem veure el nom amb hostname i el nom del domini amb hostname -f

12-Ens assegurem que la configuració de xarxa estigui ben posada.

Primer posem aquesta ordre per saber la ubicació del fitxer:

-ls /etc/netplan/

```
usuari@server:~$ ls /etc/netplan/
50-cloud-init.yaml
usuari@server:~$
```

i ara ho editem amb sudo nano /etc/planet/(arxiu)

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
```

Això seria una configuració correcta per a dos adaptadors.

Si n'hem afegit només 1 i en volem dos hem de fer el següent:

12.1-Primer activem el segon adaptador i fem un ip a per veure'n el nom

12.2-Entrem al fitxer de la configuració de la xarxa per editar-lo.

12.3-Copiem l'estructura del primer adaptador canviant el nom al correcte, molt important, es fa amb espai no amb tabuladors.

12.4-Ens hauria de quedar alguna cosa com a la imatge.

12.5-Sortim guardant i ho apliquem amb: sudo netplan apply

13-Accedir a SSH

Mentre tenim la màquina encesa obrim un cmd i posem:

-ssh (usuari)(ip de l'adaptador amfitrió)

Per exemple:

```
C:\Users\cfgm2smxa22>ssh usuari@192.168.56.103
```

I podríem accedir remotament al servidor.

```
C:\Users\cfgm2smxa22>ssh usuari@192.168.56.103
usuari@192.168.56.103's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-84-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 24 sep 2025 16:53:21 UTC

System load:          0.0
Usage of /:           23.6% of 19.51GB
Memory usage:         11%
Swap usage:           0%
Processes:            113
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe90:4e66

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Wed Sep 24 16:39:15 2025 from 192.168.56.1
usuari@albertserver:~$
```