Arquitetura e Manutenção de Computadores – Aula 2

Guia de Instalação de Sistema Chrome OS

- O guia de instalação do Chrome OS Flex foi exportado com sucesso para um documento PowerPoint.
- Agora você tem uma apresentação organizada em slides, com cada etapa explicada de forma clara e visual.

📄 Estrutura da Apresentação

- Slide 1 – Introdução
- Slide 2 – Preparação
- Slide 3 – Criar o instalador USB
- Slide 4 – Inicializar pelo pendrive
- Slide 5 – Testar ou instalar
- Slide 6 – Pontos de atenção
- Slide 7 – Resumo rápido

Slide 1 – Introdução

- • Explica o que é o Chrome OS Flex.
- • Destaca a importância de verificar a compatibilidade do dispositivo.

Slide 2 – Preparação

- • Verificação de compatibilidade.
- • Backup dos arquivos.
- • Necessidade de pendrive de 8 GB ou mais.

Slide 3 – Criar o instalador USB

- • Instalar a extensão Chromebook Recovery Utility.
- • Selecionar o sistema Chrome OS Flex.
- • Criar o pendrive bootável.

Slide 4 – Inicializar pelo pendrive

- • Inserir o pendrive no computador.
- • Acessar o menu de boot (DEL, F2, F12, F9 ou ESC).
- • Selecionar o pendrive como dispositivo inicial.

Slide 5 – Testar ou instalar

- • Opção de testar sem instalar (modo live).
- • Instalar permanentemente no HD/SSD.
- • Seguir instruções na tela.

Slide 6 – Pontos de atenção

- • Sem suporte a apps Android.
- • Atualizações automáticas disponíveis.
- • Melhor desempenho em máquinas antigas, mas com possíveis limitações.

Slide 7 – Resumo rápido

- 1. Preparação
- 2. Criar instalador
- 3. Boot pelo USB
- 4. Instalação

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook

Criar uma mídia de recuperação para seu Chromebook

Você precisará de um pen drive USB ou cartão SD de 8 GB ou mais que possa ser apagado.



Saiba mais

Vamos começar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 1 de 3

Identificar seu Chromebook

Digite o número do modelo do Chromebook que será recuperado. Ele pode ser encontrado na tela de recuperação.

e.g. LINK DALE A-C 1126

Selecionar um modelo na lista



Saiba mais

Voltar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 1 de 3

ChromeOS Flex

Identificar seu Chromebook

Google ChromeOS Flex

ChromeOS Flex

Digitar um número de modelo diretamente



ChromeOS Flex

Saiba mais

Voltar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 2 de 3

ChromeOS Flex

Inserir o pen drive USB ou cartão SD

Selecione a mídia que você quer usar.

Flash USB Disk - 7,812.5 GB

Atenção: essa é a mídia correta?



Saiba mais

Voltar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 3 de 3

ChromeOS Flex

Criar uma imagem de recuperação (16503.60.0)

Mostrar configurações avançadas

Importante: todos os dados e partições da sua mídia de recuperação serão excluídos.

Flash USB Disk - 7,812.5 GB

Saiba mais

Voltar

Criar agora

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 3 de 3

ChromeOS Flex

Criando uma imagem de recuperação (16503.60.0)

Não remova a mídia de recuperação.

Fazendo o download. 0% concluído.

Saiba mais

Cancelar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 3 de 3

ChromeOS Flex

Criando uma imagem de recuperação (16503.60.0)

Não remova a mídia de recuperação.

Descompactando. 48% concluído. 6 segundos restantes.

Saiba mais

Cancelar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 3 de 3

ChromeOS Flex

Criando uma imagem de recuperação (16503.60.0)

Não remova a mídia de recuperação.

Gravando. 8% concluído. 14 minutos restantes.

Saiba mais

Cancelar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook › Etapa 3 de 3

ChromeOS Flex

Criando uma imagem de recuperação (16503.60.0)

Não remova a mídia de recuperação.

Verificando. 11% concluído. 8 minutos restantes.

Saiba mais

Cancelar

Continuar

Utilitário de recuperação do Chromebook

Utilitário de recuperação do Chromebook

ChromeOS Flex

Sua mídia de recuperação está pronta (16503.60.0)

Você já pode remover a mídia de recuperação.

- Conecte a mídia de recuperação no Chromebook para recuperá-lo.
- Após a conclusão do processo, é possível apagar sua mídia de recuperação usando este utilitário.

Saiba mais

Criar outro

Concluído