REGIONALES RECHENZENTRUM ERLANGEN [RRZE]




Wireless LAN

Konfiguration von FAU.fm unter Android (8.0)



- Bitte laden Sie sich das "T-TeleSec GlobalRoot Class 2" Zertifikat über folgenden Link herunter:
- https://www.pki.dfn.de/fileadmin/PKI/zertifikate/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt






- Die Erweiterten WLAN-Einstellungen öffnen
- Klick auf "Mehr"
- Klick auf " Erweiterte WLAN-Einstellungen"








- Klick auf "Zertifikate installieren"
- Das eben heruntergeladene Zertifikat auswählen:
 - T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt






- Geben Sie dem Zertifikat einen Namen (frei wählbar, wird später benötigt)
- Klick auf "Verwendung der Anmeldedaten"
- Falls möglich, "WLAN" auswählen
- Klick auf "OK"



Verbindung Einrichten




Klick auf "FAU.fm"





Eigenschaften von FAU.fm anpassen




- Bei "EAP-Methode" "PEAP" auswählen
- "Phase 2-Authentifizierung" "MSCHAPv2"
- "CA-Zertifikat" "T-TeleSec GlobalRoot
 Class 2" bzw. selbst vergebener Name
- Geben Sie bei "Identität" ihre IdM-Benutzerkennung ein
- Geben Sie bei "Passwort" Ihr IdM-Passwort ein
- Oder falls Sie die Passwort-synchronisation im IdM für WLAN deaktiviert haben[*]:
 - Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein
- Klick auf "Verbinden"





Verbindung herstellen



Die Verbindung wird hergestellt





Links

Identity Management (IdM) Self Service
 https://www.idm.fau.de/


WLAN am RRZE

http://rrze.fau.de/dienste/internet-zugang/wlan





Exkurs: Passwortsynchronisation im IdM deaktivieren



Exkurs: Passwortsynchronisation ändern:

- Im IdM-Portal unter Datenübersicht -> WiFi -> WLAN auf die 3 Punkte klicken und "Passwortsync ändern" anklicken
- Dann auf "Deaktivieren" klicken
- Wieder auf die 3 Punkte klicken und "Passwort ändern" wählen
- Ihr WLAN-Passwort ist nun unabhängig vom IdM-Passwort

