


Casos de Uso

Especificacion de Casos de Uso del Sistema

1. Actores del Sistema

Actor	Descripcion	Permisos
Operador	Personal de Bienes Nacionales	Registrar, consultar, mover bienes
Supervisor	Jefe del Departamento	Aprobar desincorporaciones, reportes
Asistente IA	Modelo Gemma:7b	Clasificar, validar, generar narrativa

Diagrama de Casos de Uso



2. Especificacion Detallada de Casos de Uso

CU-01: Registrar Bien

Actor(es)
Operador
Precondicion
El operador necesita incorporar un nuevo bien al inventario
Flujo Principal
1. El operador abre el formulario de registro 2. Ingresa descripcion, marca, modelo, serial, valor, fecha 3. Selecciona la sede y ubicacion especifica 4. El sistema busca el codigo SUDEBIP automaticamente (CU-08) 5. El operador confirma o ajusta el codigo 6. El sistema valida todos los campos con Pydantic 7. Se genera el codigo de inventario unico 8. El bien queda registrado con estado EN_USO
Postcondicion
El bien es visible en el inventario y en futuros reportes BM-1

CU-02: Consultar Inventario

Actor(es)
Operador / Supervisor
Precondicion
Necesita buscar o filtrar bienes existentes
Flujo Principal
1. El usuario accede al modulo de inventario 2. Aplica filtros (sede, estado, grupo SUDEBIP, busqueda) 3. El sistema muestra resultados paginados 4. El usuario puede ver el detalle de cada bien
Postcondicion
El usuario obtiene la informacion solicitada

CU-03: Registrar Movimiento

Actor(es)
Operador
Precondicion
Un bien debe ser trasladado entre sedes
Flujo Principal
1. El operador selecciona el bien a mover 2. Selecciona tipo: traslado, reasignacion, entrada, salida 3. Indica sede destino y motivo 4. Adjunta documento soporte (numero de oficio) 5. El sistema registra el movimiento 6. Actualiza la ubicacion del bien automaticamente
Postcondicion
Movimiento registrado, visible en reportes BM-2

CU-04: Solicitar Desincorporacion

Actor(es)
Operador
Precondicion
Un bien debe ser dado de baja del inventario
Flujo Principal
1. El operador selecciona el bien 2. Selecciona motivo: obsolescencia, inservibilidad, hurto, etc. 3. Escribe justificacion tecnica detallada 4. La IA analiza la justificacion (CU-09) 5. Si cumple criterios, pasa a estado EN_REVISION 6. Si no cumple, muestra observaciones para corregir
Postcondicion
Solicitud creada en estado EN_REVISION o corregida

CU-05: Aprobar Desincorporacion

Actor(es)
Supervisor
Precondicion
Autorizar la baja definitiva de un bien
Flujo Principal
1. El supervisor ve las solicitudes EN_REVISION 2. Revisa justificacion y validacion de IA 3. Aprueba o rechaza la solicitud 4. Si aprueba, el bien pasa a DESINCORPORADO 5. Se registra en el historial
Postcondicion
Bien desincorporado o solicitud rechazada

CU-06: Generar Reporte BM

Actor(es)
Operador / Supervisor
Precondicion
Generar formularios legales para SUDEBIP
Flujo Principal
1. El usuario selecciona el tipo de reporte (BM-1 a BM-4) 2. Aplica filtros de sede y periodo 3. El sistema consulta MongoDB y agrega datos 4. Para BM-4, la IA genera narrativa adicional 5. Se genera el PDF con formato oficial 6. El usuario descarga el reporte
Postcondicion
Reporte PDF generado y listo para la Memoria y Cuenta