

Estoque Mínimo e Ideal – Manual do Usuário

Sistema de Gestão de Estoque · Bellows Controls

Este documento descreve as formas de atualizar o **estoque mínimo** e o **estoque ideal** no sistema, incluindo a atualização **por item** e a **importação em lote** a partir de planilha, com o layout esperado e exemplos.

Conteúdo

1. Visão geral e indicadores visuais
2. Atualização por item (tela de detalhes)
3. Importação em lote (planilha)
4. Layout esperado pela planilha
5. Exemplos: delimitado e por colunas

1. Visão geral e indicadores visuais

O sistema permite definir, para cada item (ou Part Number), dois parâmetros opcionais:

- **Estoque mínimo** – quantidade abaixo da qual o item é sinalizado em vermelho.
- **Estoque ideal** – quantidade desejada; acima dela o item é sinalizado em verde.

Na listagem de itens, as linhas são coloridas automaticamente:

Cor	Significado
Verde	Quantidade $\geq$ estoque ideal
Amarelo	Quantidade entre mínimo e ideal
Vermelho	Quantidade $\leq$ estoque mínimo

Há **duas formas** de atualizar esses valores: por item (na tela de detalhes) e em lote (importação por planilha).

2. Atualização por item (tela de detalhes)

Na tela **Estoque** → **Itens**, ao clicar em **Ver detalhes** de um item, abre-se um diálogo com todas as informações. No final do diálogo há a seção **Editar estoque mínimo / ideal**:

- Preencha **Est. Mín.** e/ou **Est. Ideal** com números (ex.: 2 e 5).
- Clique em **Salvar** para gravar apenas esses campos naquele item.

Use esta forma quando precisar ajustar poucos itens ou valores específicos de um único registro.

3. Importação em lote (planilha)

Na tela **Estoque** → **Estoque Mín. (Lote)** é possível atualizar estoque mínimo e ideal de **muitos Part Numbers de uma vez**, usando um arquivo ou o conteúdo colado de uma planilha.

1. Baixe o **modelo CSV** (botão na tela) para ver o formato esperado.
2. Preencha a planilha com os Part Numbers cadastrados no sistema e os valores desejados.
3. Envie o arquivo CSV ou **cole o conteúdo** no campo de texto.
4. Clique em **Interpretar e visualizar** para conferir os dados.
5. Clique em **Atualizar em lote** para aplicar as alterações.

Regra importante: para cada linha da planilha, o sistema atualiza *todos* os itens de estoque que tenham aquele Part Number. Assim, uma única linha na planilha pode atualizar vários registros (múltiplas entradas com o mesmo P/N).

4. Layout esperado pela planilha

O sistema espera **três colunas**, nesta ordem:

Coluna	Obrigatório?	Descrição
Part Number	Sim	Código do componente (P/N) exatamente como cadastrado no estoque. Identifica quais itens serão atualizados.
Est. Mínimo	Não	Quantidade mínima desejada. Pode ser número inteiro ou decimal (ex.: 2 ou 2,5).
Est. Ideal	Não	Quantidade ideal desejada. Pode ser número inteiro ou decimal.

Formato do arquivo:

- **Encoding:** UTF-8 (recomendado para acentuação).
- **Separador:** ponto e vírgula ; (Excel em português) ou vírgula , .
- **Primeira linha:** pode ser cabeçalho (ex.: "Part Number;Est. Mínimo;Est. Ideal"). Se contiver a palavra "Part" ou "part_number", será ignorada como título.

5. Exemplos: delimitado e por colunas

5.1 Formato delimitado (CSV)

Arquivo de texto em que cada coluna é separada por **ponto e vírgula** ou **vírgula**. Cada linha é um registro.

Exemplo com ponto e vírgula (;):

```
Part Number;Est. Mínimo;Est. Ideal
MS21919WDG4;2;5
NAS1149F0363P;1;3
ASNA1250-4;0;2
```

Exemplo com vírgula (,):

```
Part Number,Est. Mínimo,Est. Ideal
MS21919WDG4,2,5
NAS1149F0363P,1,3
ASNA1250-4,0,2
```

No segundo caso, use vírgula decimal no padrão brasileiro com cuidado: o sistema aceita tanto 2.5 quanto 2,5 para números decimais.

5.2 Formato por colunas (tabela)

Quando você monta a planilha no Excel ou similar, visualize como uma tabela de três colunas. Ao exportar para CSV ou copiar e colar, o resultado deve seguir o mesmo layout:

Part Number	Est. Mínimo	Est. Ideal
MS21919WDG4	2	5
NAS1149F0363P	1	3
ASNA1250-4	0	2
AN960-416	5	10

Ao **copiar e colar** essa tabela no sistema (por exemplo, a partir do Excel), as colunas são mantidas e o sistema interpreta o separador (tab ou vírgula/ponto e vírgula, conforme a origem). Use **Interpretar e visualizar** para conferir antes de atualizar em lote.

5.3 Linhas com valores opcionais

É possível informar apenas o Part Number e o estoque mínimo, deixando o ideal em branco (e vice-versa). O sistema atualiza somente os campos preenchidos.

```
Part Number;Est. Mínimo;Est. Ideal
PN-001;2;
PN-002;;5
PN-003;1;4
```

Na primeira linha só o mínimo é atualizado; na segunda, só o ideal; na terceira, ambos.

Dica: Use sempre Part Numbers idênticos aos cadastrados no estoque. Part Numbers que não existirem no sistema aparecerão no resultado como "não encontrados" e não geram erro na importação.

Documento gerado para o Sistema de Gestão de Estoque · Bellows Controls · Uso interno.