SAOUD Aïmène

Documentation d'installation et de configuration de Windows Server 2025 sur Machine Virtuelle

I. Installation et Configuration du Système d'Exploitation

1.1. Création de la Machine Virtuelle sous VirtualBox



Sur VirtualBox, Cliquez sur « Nouvelle »

Puis faites les modifications suivantes :

VM Name : Le nom de votre Machine virtuelle

ISO Image : Sélectionnez le l'image disque de Windows server 2025 téléchargeable depuis le site officiel : https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025

OS : Microsoft Windows

OS Version : Windows Server 2025 (64 bits)

Et Décochez "Proceed with Unattended Installation"

(Ou cochez si "Skip Unattended Installation")



Cliquez sur Specify virtual hardware.

Cela dépendra de la capacité technique de votre machine hôte (minimum 2 cœurs en CPU et minimum 4096MB en mémoire vive)



Cliquez sur Specify virtual hard disk.

Accordez un minimum de 50Gio de stockage.



Puis cliquez sur Finish et Lancez la Machine Virtuelle.

1.2. Installation de Windows Server 2025

Sélectionnez la version « **Windows Server 2025 Standard Evaluation (expérience utilisateur)** »



Sélectionnez le Disque où le système sera installé puis cliquez sur suivant.

Après cela Windows Server s'installera et pourra prendre un certain temps selon le type de disque.

II. Configuration post-installation (nom de machine, IP statique)

Sélectionnez un mot de passe sécurisé. Par recommandation de la CNIL, le mot de passe doit comporter 12 caractères, mélanger majuscules, chiffres et caractères spéciaux(@, !,*,#...).



Lorsque vous serez sur l'écran de verrouillage, vous devez cliquer simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr(Del en anglais) afin de déverrouiller l'écran de connexion. Pour des raisons de virtualisation, nous irons sur :

Entrée -> Clavier -> Envoyer Ctrl-Alt-Del (sur le dessus de la fenêtre de VirtualBox)

Connectez-vous ensuite.

2.1. Changement du nom de la machine

Vous devriez tomber sur cet écran :



Cliquez sur **Ne plus afficher ce message** et fermez la petite fenêtre.

Par défaut, Windows donne un nom aléatoire (type WIN-A1B2C3D4). Il est **impératif** de le changer avant d'installer l'Active Directory. Pour ce faire :

Nous cliquerons sur **Serveur local**

Cliquez sur le nom de la machine

Puis sur la nouvelle fenêtre, cliquez sur **Modifier**

Puis renommez la machine de manière simple de sorte qu'on puisse la reconnaître (J'ai choisi personnellement « DC01 » avec DC = Domain Controller).



La machine devra impérativement redémarrer afin d'apporter ces modifications.

2.2. Importance de l'IP fixe pour un Contrôleur de Domaine

Un serveur AD DS doit impérativement posséder une adresse IP statique.

Si l'adresse changeait (via DHCP), les ordinateurs du domaine ne pourraient plus trouver le serveur pour se connecter, ce qui paralyserait tout le parc informatique.

2.3. Configuration de l'adressage IPv4

Faites **Win+R**, puis rentrez ceci **ncpa.cpl**, puis cliquez sur OK.

Sur cette page, cliquez sur le réseau **Ethernet**



Puis **Propriétés**



Cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** puis cliquez sur **Propriétés.**



Rentrez l’IP du serveur Windows de sorte qu’il soit intégré réseau (En pratique professionnelle, qu’il soit dans sa plage IP VLAN)

Veillez à ce que le serveur DNS préféré pointe sur 127.0.0.1(Le serveur Windows lui-même).

Une fois ces paramètres appliqués, cliquez sur **OK** pour valider la configuration réseau. Votre serveur dispose désormais d'une base stable et identifiable, prête pour l'installation de divers services(DHCP, DNS, WDS, Active Directory...).