LAB : Stockage distant

Exercice 1: *Gestion de stockage avec NFS*

Une société utilise un serveur central, **serverb**, pour héberger un certain nombre de répertoires et documents partagés.

Les utilisateurs sur **servera**, qui sont tous membres du groupe **admin**, doivent accéder au Partage NFS monté en permanence.

Configuration de base :

Sur Serverb

- serverb partage le répertoire **/shares/public**. Son groupe propriétaire est **admin**. Tous les fichiers qui seront crées dans public auront **admin** comme groupe propriétaire et **rw** comme permissions pour le groupe propriétaire.
- Créer quelques fichiers dans /shares/public
- Les utilisateurs **admin1, sysmanager1** sont membres de groupe **admin**.
- Les membres du groupe **admin (admin1, sysmanager1)** ont un accès en lecture et en écriture à **/shares/public**
- Tous les mots de passe utilisateur sont définis sur **redhat**.

Sur Servera

- L'utilisateur **admin1** est membre de groupe **admin**
- Le point de montage principal de servera est **/public**.
- Tous les mots de passe utilisateur sont définis sur **redhat**.

1. Configuer **servera** et **serverb** en respectant la configuration ci-dessus.
2. Créer le point de montage **/public** sur **servera**
3. Dans servera, utiliser la commande mount pour monter le share nfs partagé par serverb **/share/public** sur le point de montage **/public**
4. Lister le contenu de share NFS

5. Configurer servera pour que le montage soit permanent (à l'aide de fstab)
6. En tant que admin1 sur servera, tester le share NFS

Exercice 4 : *Montage des shares NFS avec automounter*

1. Installez le package autofs.
2. Configurer **/shares** comme une base pour les automounts indirectes et le fichier **/etc/auto.demo comme une mappe**
3. Créer le fichier mappe **auto.demo** en ajoutant le contenu suivant :

   Work -rw,sync serverb:/shares

   Ce format représente le point de montage, les options et la position de la source partagée. Le point de montage est connu dans la page de man comme étant une clé. Il est ajouté et supprimé automatiquement par le service autofs
4. Démarrer et activer le service **autofs**