

OPCIONES	PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN
Comando docker run		
	--rm	Elimina el contenedor cuando se detiene.
	--user [usuario]	Ejecuta el contenedor con un usuario específico.
	-d	Ejecuta el contenedor en segundo plano (modo detached).
	-p [puerto_host]:[puerto_contenedor]	Mapea un puerto del host al puerto del contenedor. Permite acceder a la aplicación en el host a través del puerto especificado.
	--name [nombre]	Asigna un nombre al contenedor.
	-e [VARIABLE]=[valor]	Establece una variable de entorno dentro del contenedor.
	-v [directorio_host]:[directorio_contenedor]	Monta un directorio del host en un directorio del contenedor. Permite que los datos se almacenen en el host asegurando su persistencia.
	--restart=on-failure	Configura el contenedor para que se reinicie automáticamente en caso de fallo.
	--link [nombre_contenedor_destino]:[alias]	Enlaza este contenedor con otro contenedor (mencionado en un comando específico).
Comando docker ps		
	-a	Extiende la funcionalidad del comando docker ps para incluir todos los contenedores (detenidos, en pausa o no iniciados).
Comando docker exec		
	-i	Mantiene la entrada abierta, permitiendo la interacción con el contenedor.
	-t	Asigna una terminal pseudo-TTY, hace que la sesión sea interactiva y simule una máquina real.
Comando docker rm		
	-f	Fuerza la eliminación del contenedor incluso si está en ejecución.
Comando docker build		
	-t [nombre_imagen]:[versión]	Asigna un nombre y una versión a la imagen que se está creando.
	.	Especifica el contexto de construcción, que es el directorio actual donde se encuentra el Dockerfile y los archivos a incluir.
Instrucciones de un archivo Dockerfile		
	FROM [imagen_base]	Especifica la imagen base que se utilizará como punto de partida para construir el contenedor.
	LABEL [clave]="[valor]"	Añade una etiqueta (metadatos) a la imagen, como información del mantenedor. Es útil para identificar quién es responsable de la imagen.
	ARG [nombre]=[valor_defecto]	Define una variable de construcción con un valor predeterminado. Estas variables se pueden utilizar durante el proceso de construcción de la imagen.
	RUN [comando]	Ejecuta comandos en el contenedor durante la fase de construcción de la imagen. Se utilizan para instalar software, configurar el entorno, etc.
	EXPOSE [puerto]	Indica que el contenedor escuchará en el puerto especificado en tiempo de ejecución. Es útil para la documentación y herramientas de orquestación.
	ADD [origen] [destino]	Copia archivos o directorios desde el contexto de construcción del Dockerfile (el host) al interior del contenedor durante la construcción.
	ENTRYPOINT ["comando", "arg1", ...]	Define el comando principal que se ejecutará cuando se inicie un contenedor a partir de esta imagen.
Parámetros de un archivo docker-compose.yml		
	services	Define los diferentes servicios (contenedores) que conforman la aplicación. Cada servicio tiene su propia configuración.
	image: [imagen:versión]	Especifica la imagen de Docker que se utilizará para un servicio. Puede ser una imagen existente en Docker Hub o una personalizada.
	build: [ruta]	Define la ruta del Dockerfile y el contexto para construir la imagen del servicio en lugar de utilizar una imagen preexistente.
	container_name: [nombre]	Asigna un nombre específico al contenedor creado para este servicio.
	ports: - "[puerto_host]:[puerto_contenedor]"	Mapea uno o varios puertos del contenedor a los puertos del host, permitiendo el acceso externo a los servicios.
	volumes: - "[origen]:[destino]"	Monta uno o varios volúmenes para la persistencia de datos o para compartir archivos entre el host y el contenedor del servicio.
	environment: - "[VARIABLE]=[valor]"	Define variables de entorno que se pasarán al contenedor del servicio.