

TARIFAS.

Contenido

Seleccionar tipo de tarifa.	2
Tarifa por Rango.	3
Ingresar a la opción tarifas.	3
Listado	3
Agregar	3
Primera y última milla.	4
Maniobras.....	7
Milla intermedia.....	8
Tarifa por Región.	13
Listado	13
Agregar	13

Seleccionar tipo de tarifa.

Configura el tipo de tarifa que maneja la empresa, para esta acción abrir el módulo de paquetería, seleccionar la opción CATÁLOGOS y dentro de esta la opción PARÁMETROS CONFIGURACIÓN.



Dentro de PARÁMETROS CONFIGURACIÓN, seleccionar la pestaña TARIFAS abre una pantalla donde muestra la opción para seleccionar el tipo de tarifa por defecto.



Tanto tarifas como convenios se rigen por el tipo de tarifa establecida por defecto, solo se puede tener establecido un tipo de tarifa a la vez, en caso de requerirlo, el usuario debe realizar el cambio de manera manual, dicho cambio afectará todos los cálculos a partir de este hasta que se efectué un cambio de nueva cuenta.

Tarifa por Rango.

Esta es empleada cuando se manejan cobros que dependen ya sea del peso del paquete o del número de piezas (paquetes) que se envíen y varía dependiendo si pasa de cierto rango establecido hacia otro rango establecido.

Ingresar a la opción tarifas.

Seleccionar el módulo CATÁLOGOS a la Izquierda de la pantalla, dentro de esta presionar TARIFAS donde muestra el listado de las que ya han sido dadas de alta.




Dentro de la opción presenta las siguientes pestañas LISTADO, AGREGAR.

Listado. Muestra los registros de todas las tarifas dadas de alta individualmente.

Modificar.  Permite modificar tarifa que ya se encuentre en el listado.


Consultar.  Visualizar la información registrada sin opción a modificar.

Eliminar.  Eliminar el registro de la tarifa.



Agregar

Para registrar una nueva tarifa, en esta se agregan los conceptos de facturación y rangos en los que aplican.



Responsable de pago. Se muestra el cliente Público en general, ya que este será utilizado para tarifario a clientes que no cuenten con convenio.

Vigencia. Esta muestra la fecha final que tendrá de vigencia el tarifario.

Importar tarifa existente. Permite tomar como base una tarifa previamente establecida para agilizar el proceso de registro.

Agregar viaje. Se utiliza para agregar registros requeridos para organizar los rangos de las tarifas en última milla, maniobras y milla intermedia.


Guardar. Una vez realizadas todas las capturas y/o modificaciones pertinentes, se procede a guardar los cambios para que afecten el tarifario.

Primera y última milla.


Captura de conceptos presionar AGREGAR VIAJE, el cual agrega un registro.




Seleccionar la sucursal para la cual tendrá efecto dicho registro.




Escoger el tipo de medida con la que establece los rangos.



Seleccionar el tipo de concepto de cobro en primera y última milla, ya sea concepto de recolección o concepto de entrega dependiendo el que aplique en la región, de aplicar ambos se debe capturar un registro para cada movimiento.




Al llenar los datos previos se habilitan las opciones ZONAS y PRODUCTOS, presionar ZONAS, despliega la siguiente pantalla.





Código Zona	Sucursal
☒ Zona León	SUCURSAL LEON GTO
☒ zona San Francisco	SUCURSAL LEON GTO
☐ Zona Silao	SUCURSAL LEON GTO

Marcar la casilla donde aplica dicha tarifa y GUARDAR, las zonas que se muestran son las que se tienen asignadas a la sucursal que elige al inicio de la captura.

Seleccionar PRODUCTOS, de nueva cuenta muestra una pantalla.







Activar la casilla para escoger producto *GENÉRICO*, presionar ➤ para pasar al listado de asignados y presionar GUARDAR.

Cuando se da de alta el tarifario general emplear solamente el producto *GENÉRICO*, ya que este no requiere darse de alta en el catálogo de productos y aplica para todos los envíos de público en general.

Al tener todos los datos previos correctamente capturados, muestra la siguiente barra, desplegar presionar la flecha hacia abajo.



Presionar para agregar un registro de rango, el cual mostrara la siguiente pantalla.



Unidad de medida

Mínimo

0

Máximo

0

Importe

0

Cálculo

CANCELAR

ACEPTAR

Seleccionar la unidad de medida, agregar el rango mínimo y máximo, el importe de cobro y cálculo (importe fijo, por factor o por producto) y presionar ACEPTAR.

Medida	Mínimo	Máximo	Importe	Cálculo	Acciones
PIEZAS	1	100	\$100.00	Producto	 
PIEZAS	101	500	\$95.00	Producto	 

Completada la captura de datos, visualiza el registro con la información capturada, se pueden establecer tantos rangos como sea requerido.

Maniobras

Maniobras

Maniobra

Medida

Mínimo

No se encontró ningún registro

+

AGREGAR RANGOS

Presionar AGREGAR RANGO despliega la pantalla de captura, los conceptos de maniobra solo requieren que se capturen sus rangos.

Maniobra

Unidad de medida

Mínimo

Máximo

Importe

Cálculo

CANCELAR

ACEPTAR

Escoger la maniobra a la que afecta dicho rango, la unidad de medida, el peso mínimo y máximo del rango, el importe de cobro y el tipo de cálculo.

Maniobras									
Maniobra	Medida	Minimo	Máximo	Importe	Cálculo	Acciones			
CARGA	KILOGRAMOS	1	1000	\$350.00	Fijo				
CARGA	KILOGRAMOS	1001	4999	\$1,000.00	Fijo				
DESCARGA	KILOGRAMOS	1	1000	\$350.00	Fijo				

Visualiza la información capturada, esta se puede modificar si se requiere algún cambio o eliminar en caso de ya no aplicar.

Agregar un registro por movimiento-rango o tantos rangos como se tengan, es importante dejar definidos la mayor cantidad de rangos para que al momento de calcular pueda ser ubicado correctamente la cantidad a tomar.

Milla intermedia.

Las tarifas de milla intermedia son lo que comúnmente se conocen como flete, este es considerado el viaje más largo que tiene un paquete que va de sucursal a sucursal.

Milla Intermedia

AGREGAR VIAJE


Presionar AGREGAR VIAJE, el cual agregara un registro para continuar con la captura.




Seleccionar el origen de viaje de acuerdo con los orígenes-destinos dados de alta en el catálogo de rutas en Trafico para el cliente *Publico en General*.



Seleccionar la unidad de medida que se considera para el cobro.



Escoger el destino del viaje, se despliega un listado similar al del origen.



Al tener todos los datos previos correctamente capturados, habilita para presionar AGREGAR GRUPO e ingresar registros de cobros, muestra una pantalla para asignar un nombre al grupo y dar ACEPTAR.



Agregar nuevo grupo

Nombre del grupo *

CANCELAR ACEPTAR

Agrega la siguiente barra que tiene por título el nombre asignado, para desplegar presionar la flecha hacia abajo.

Milla Intermedia

Origen* LEON Tipo medida* Pieza Destino* SALTILLO

AGREGAR VIAJE AGREGAR GRUPO ELIMINAR VIAJE

LEON - SALTILLO

Seleccionar las zonas operativas donde aplica la tarifa, muestra lista de acuerdo con el destino elegido.

LEON - SALTILLO

ZONAS (0) PRODUCTOS (0)

Medida : : : Mínimo : : Máximo : : Importe : Cálculo : Acciones

AGREGAR RANGOS

No se encontró ningún registro

Código Zona : Destino

☒ Zona Saltillo SALTILLO

☐ Zona Arteaga SALTILLO

CANCELAR ACEPTAR

Marcar los productos en que aplica la tarifa, al ser un tarifario general emplear producto *GENÉRICO*, presionar **>** para pasar al listado de asignados y presionar GUARDAR.


LEON - SALTILLO

ZONAS (0) PRODUCTOS (0)

Medida : : : Mínimo : : Máximo : : Importe : Cálculo : Acciones

AGREGAR RANGOS


No se encontró ningún registro



Oprimir AGREGAR RANGOS y capturar los valores de unidad de medida, mínimo y máximo, importe de cobro y tipo de cálculo.




Agregar tantos registros de rango como utilice para el cálculo.



Agregar tantos viajes como orígenes y destinos diferentes se tenga, repitiendo el procedimiento para contemplar todas las direcciones en que se puede mover un paquete y tener cubierto con una tarifa propuesta.

Al finalizar la captura de datos o al realizar alguna modificación desplazar hasta el final de la página y presionar el botón GUARDAR para que tengan efecto en los futuros cálculos.

12

Tarifa por Región.

Se utiliza cuando el cobro es considerado solo para el flete, englobando en este tanto la recolección como el cargo de entrega, así como los cargos por maniobras, como su nombre lo indica este es configurado utilizando las regiones dadas de alta al configurar las rutas empleando los orígenes y destinos de estas.

Dentro de la opción presenta las siguientes pestañas LISTADO, AGREGAR.


Listado

Muestra los registros de todas las tarifas dadas de alta individualmente.

Modificar.  Se puede modificar alguna tarifa que ya se encuentre en el listado.

Consultar.  Visualizar la información de la tarifa registrada sin opción a modificar.

Eliminar.  Eliminar el registro de la tarifa.



Agregar

Registrar una nueva tarifa, en esta se agregan los conceptos de facturación y rangos en los que aplican.



Responsable de pago. Se muestra el cliente Público en general, ya que este será utilizado para tarifario a clientes que no cuenten con convenio.


Agregar viaje. Se utiliza para agregar registros requeridos para organizar los rangos de las tarifas.

Guardar. Una vez realizadas todas las capturas y/o modificaciones pertinentes, se procede a guardar los cambios para que afecten el tarifario.


Para captura de conceptos presionar AGREGAR VIAJE, agrega un registro.



Seleccionar el origen y los destinos que comparten una tarifa igual, presionar  para pasar al listado de asignados.



Ingresar el cargo mínimo del flete, esta cifra es lo mínimo que se le puede cobrar al cliente por envío.



Seleccionar el producto *GENÉRICO* y colocar la cantidad de cobro por unidad, presionar el icono  para agregar el registro.

Presionar el botón GUARDAR TARIFA para salvar los datos o cambios realizados.



GRUPO GM TRANSPORT S.A. DE C.V.

Alhóndiga de Granaditas #800, Col. Independencia,

CP. 21290, Mexicali, B.C.

Tel: 686 564 9282