

Proxmox Datacenter Manager - Installation et configuration

Problématique :

Plusieurs nœuds Proxmox VE et un serveur PBS étaient administrés indépendamment, sans vue d'ensemble centralisée.

Solution :

Installation de Proxmox Datacenter Manager, afin de centraliser l'administration de plusieurs nœuds Proxmox VE et du serveur PBS distants depuis une interface unique.

1. Installation de Proxmox Datacenter Manager :

- Télécharger l'ISO de [Proxmox Datacenter Manager](#).
 - Installer l'ISO sur une clé USB bootable, ou la télécharger directement dans Proxmox.
 - Lancer l'installation graphique.
 - Accepter le **End User License Agreement (EULA)**.
 - Sélectionner le disque cible pour l'installation.
 - Sélectionner le pays, le fuseau horaire et le type de clavier.
 - Renseigner un mot de passe fort et une adresse email de contact.
 - Laisser l'interface de management par défaut ; renseigner le FQDN, l'adresse IP statique, la passerelle et le serveur DNS.
 - Cocher **Redémarrage automatique après installation avec succès**, puis lancer l'installation.
-

2. Configuration de Proxmox Datacenter Manager :

- Sélectionner **Proxmox Datacenter Manager GNU/Linux**, puis démarrer.
- Une fois la machine démarrée, se connecter sur l'interface web à l'adresse `https://<adresse_ip>:8443`.
- Se connecter en **root**.
- Ajouter un utilisateur non-root :

- Dans le menu latéral, cliquer sur **Configuration**, puis **Access Control**.
 - Dans **User Management**, cliquer sur **Ajouter**, renseigner la fenêtre **Add: User**.
 - Cliquer sur **Permissions**, puis **Ajouter** et sélectionner **User Permission**, et renseigner la fenêtre correspondante.
 - Retourner sur le tableau de bord.
-

3. Ajout des serveurs à administrer :

- Dans l'encart **Remotes**, cliquer sur **Ajouter** et sélectionner **ProxmoxVE**, puis renseigner la fenêtre **Ajouter un distant**.
- Répéter cette dernière étape pour chaque serveur **Proxmox Backup Server** à intégrer.