Тестирование UI: чек-лист

Главное меню		
	Переход в указанное место при выборе каждого пункта меню.	
	Подсветка пункта меню при наведении курсора.	
	Изменение курсора при наведении.	
	Изменение форматирования текста в пункте меню при нажатии.	
	При работе в выбранной вкладке пункт меню этой вкладки должен отличаться визуально: например, выделен другим цветом.	
Ko	нтекстное меню	
	Переход в указанное место или выполнение действия при выборе пункта меню: например, действие "Копировать".	
	Изменение курсора при наведении.	
	Изменение форматирования текста в пункте меню при нажатии.	
	Подсветка пункта меню при наведении курсора.	
По	олоса прокрутки	
	Полосы прокрутки нет, если весь контент и так помещается на одной странице.	
	Что положение можно двигаться по полосе прокрутки мышью, кнопками "Page up" и "Page down", "Home" и "End".	
	Все полосы прокрутки веб-приложения должны быть одинаковыми по размеру и цвету.	
Pa	диокнопка	
	Радиокнопка включается: если состояние меняется на "Вариант выбран" — отображается точка внутри.	

	Радиокнопка выключается выбором другой радиокнопки: если состояние меняется на "Вариант не выбран" — точка внутри не отображается.		
	В выборке не меньше двух радиокнопок: всегда должен быть выбор.		
	Больше одной радиокнопки включить нельзя.		
	Если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, радиокнопка должна оставаться в выбранном положении: включена или выключена.		
	Если пользователь обновил страницу, радиокнопки сбрасывают состояние.		
	Радиокнопки и описание должны быть на одном уровне.		
	Группа радиокнопок выровнена по одному краю.		
	Все радиокнопки веб-приложения — одинаковые по размеру и цвету.		
Че	Чекбокс		
	Чекбокс включается: если состояние меняется на "Вариант выбран" — отображается галочка или флажок внутри.		
	Чекбокс выключается: если состояние меняется на "Вариант не выбран" — галочка или флажок внутри не отображаются.		
П			
_	Если чекбоксов много, нужен чекбокс, который снимает все опции.		
	Если чекбоксов много, нужен чекбокс, который снимает все опции. Если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, чекбокс должен оставаться в выбранном положении: включен или выключен.		
	Если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, чекбокс должен оставаться в выбранном положении: включен или		
	Если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, чекбокс должен оставаться в выбранном положении: включен или выключен. Если пользователь обновил страницу, чекбоксы сбрасывают		
	Если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, чекбокс должен оставаться в выбранном положении: включен или выключен. Если пользователь обновил страницу, чекбоксы сбрасывают состояние.		

По	ля ввода данных	
	Обязательность заполнения поля согласно требованиям.	
	Пробелы внутри текста недопустимы.	
	Если ввести пробел в начале или в конце текста, он автоматически удаляется.	
	Обязательно минимальное и максимальное количество символов: поле ввода принимает данные только в этих границах.	
	Формат данных соответствует требованиям: например, только цифры.	
	Если формат данных— числа, нужно уточнить из требований, какие именно числа разрешены: например, дробные числа с точкой или запятой.	
	Уже введённые данные можно отредактировать.	
	Если в поле ввода разрешены специальные символы, при вводе они должны отображаться корректно.	
	Название поля соответствует логике поля: например, в поле "Имя" можно вводить только буквы.	
	Поля нужно выровнять согласно требованиям: например, по левому краю.	
	Данные в поле не "прижимаются" к краям формы.	
Выпадающий список		
	У выпадающего списка с большим количеством значений есть возможность прокрутки.	
	Прокручивать можно клавишами Вверх-Вниз или колёсиком мыши.	
	Если выбрать значение из списка, оно выделяется как выбранное.	
	Нельзя редактировать выбранное значение из списка.	
	Нельзя выбрать несколько значений.	
	Список разворачивается и сворачивается.	
	Ширина списка соответствует размеру поля ввода.	

Ш	разбивается на несколько строк.	
	Значения отсортированы в алфавитном порядке.	
	Все выпадающие списки веб-приложения— одинаковые по размеру и цвету.	
Ра	скрывающийся список	
	У раскрывающегося списка с большим количеством значений есть возможность прокрутки.	
	Прокручивать можно клавишами Вверх-Вниз или колёсиком мыши.	
	Если выбрать значение из списка, оно выделяется как выбранное.	
	Список разворачивается и сворачивается.	
	Нельзя выбрать несколько значений.	
	Если начать вводить текст, значения начинают фильтроваться автоматически, чтобы ускорить выбор пользователя.	
	Выбрать значение можно кнопками на клавиатуре или мышью.	
	Если в списке нет совпадений по значению, появляется соответствующая подсказка.	
	Значения отсортированы в алфавитном порядке.	
	Все раскрывающиеся списки веб-приложения— одинаковые по размеру и цвету.	
Иконка		
	Нажатие на иконку или картинку должно вызывать одно действие. Повторное нажатие не должно вызывать повторное действие.	
	При наведении мыши на иконку или картинку всплывает подсказка (hint) с кратким описанием.	
	Иконки или картинки расположены в месте, которое описано в Т3.	
П	Иконки или картинки выглядят как описано в Т3.	

Кнопка		
	Нажатие на кнопку должно вызывать одно действие. Повторное нажатие не должно вызывать повторное действие.	
	Кнопки, которые не доступны для нажатия, не скрыты, а недоступны для нажатия.	
	Пространство между кнопками не вызывает действие соседствующих кнопок.	
	Название кнопки должно соответствовать её логическому замыслу.	
	При нажатии и/или наведении вид кнопки должен меняться— например, желтый цвет изменится на чёрный.	
Сс	ылка	
	Клик по ссылке должен вызывать действие, которое описано в требованиях.	
	При наведении на ссылку меняется вид курсора— например, со стрелки на "руку".	
	При нажатии на ссылку её вид меняется— например, цвет меняется с синего на фиолетовый, текст выделяется.	
	Уже нажатые ссылки отличаются от ненажатых.	
	Ссылки одинаковые по дизайну: нет случаев, когда одна ненажатая ссылка выделена синим цветом, а другая— красным.	
На	дпись	
	Не должно быть ошибок орфографии и/или пунктуации	
	Если надпись поясняет элемент выбора данных— например, в выпадающем списке, надписи должны быть выровнены по одному краю	

Вс	плывающая подсказка
	Всплывает для корректного элемента согласно требованиям.
	Она не должна перекрывать свой элемент.
Пл	ейсхолдер
	У поля обязательно есть дополнительное логическое описание— надпись. Так пользователь понимает, какую роль выполняет поле после того, как плейсхолдер исчез.
	Текст в плейсхолдере исчезает, если вывести фокус в поле или начать вводить данные.
	Плейсхолдер появляется, если очистить поле или убрать из него фокус.
	Плейсхолдер в поле должен отличаться внешним видом от данных, которые вводит пользователь: например, плейсхолдер — светлосерого цвета; данные — чёрного.
	Все плейсхолдеры веб-приложения должны одинаково выглядеть: например, быть одинакового цвета, типа и размера шрифта.