# Ecole Supérieure Privée d'Ingéniarie et de Technologies

## **TP AirportManagement**

## **Partie 4: Entity Framework Core (Suite)**



#### I: Annotations

- 1. Ajouter les différentes annotations qui nous permettent de configurer les entités comme suit ; un message d'erreur doit s'afficher dans le cas où la règle est non respectée :
  - a. Dans la classe Passenger:
    - **PassportNumber**: clé primaire ; un champ de 7 caractères
    - FirstName: de longueur minimale 3 caractères; de longueur maximale 25 caractères
    - BirthDate: affichée "Date of Birth"; une date valide
    - EmailAddress: une adresse mail valide
    - **TelNumber**: un numéro de téléphone valide
  - b. Dans la class **Plane**:
    - Capacity: un entier positif
  - c. Dans la class **Flight**:
    - La propriété **PlaneId** est la clé étrangère correspondante à l'entité Plane.
  - d. Dans la class Staff:
    - Salary: une valeur monétaire
- 2. Mettre à jour la BDD.

#### **II**: Fluent API

- 3. Dans le projet AM.Data, ajouter un nouveau dossier nommé Configurations
- 4. Dans le dossier **Configurations**, ajouter la classe **PlaneConfig** qui permet de configurer l'entité **Plane** comme suit :
  - Le nom de la table correspondante est **MyPlanes**
  - Le nom de la colonne correspondante à la propriété Capacity est PlaneCapacity
  - **PlaneId** est la clé primaire de la table
- 5. Dans le dossier **Configurations** ajouter la classe **FlightConfig** qui permet de:
  - Configurer la relation many-to-many entre la classe Flight et la classe Passenger
  - Configurer la relation one-to-many entre la classe Flight et la classe Plane
- 6. Dans la classe **AMContext**, redéfinir la méthode **OnModelCreating** pour faire appel aux classes de configuration.
- 7. Mettre à jour la BDD.

## **III : Pré-Conventions**

- 8. Dans la classe AMContext, redéfinir la méthode ConfigureConvention
- 9. Configurer toutes les propriétés de type **DateTime** à des colonnes de type **date** à la place de **datetime2**.
- 10. Mettre à jour la BDD.

## IV : Types d'entité détenus

11. Dans le projet **Domain**, ajouter la classe **FullName**.

- 12. Mettre à jour l'entité **Passenger** pour utiliser la classe **FullName**.
- 13. Dans le dossier Configurations, ajouter la class PassengerConfig qui permet de:
  - Configurer le type d'entité détenu FullName
- Configurer la propriété **FirstName** avec une longueur maximale de 30 et avec nom de colonne **Name**.
  - Configurer la propriété **LastName** comme obligatoire.
- 14. Faire appel à la classe **PassengerConfig** dans la classe context.
- 15. Mettre à jour la BDD.